

Toutes vos connexions à distance et mots de passe. Où que vous soyez!

Manuel de l'utilisateur 2020.3

F

iOS

H



© 2021 Devolutions inc.

Table des matières

2

Partie I	Survol	7
1	Remote Desktop Manager	8
2	Configuration requise	
3	Sécurité	
4	La Plateforme Devolutions	11
Partie II	Introduction	13
1	Mise en marche de Remote Desktop Manager	
2	Liste de vérification - Utilisation individuelle	
	Choisir le type de source de données - Utilisation individuelle	
3	Liste de vérification - Équipes	
	Choisir le type de source de données - Équipes	20
4	Créer une entrée	
5	Établir une connexion	
Partie III	Installation	26
1	Application cliente	
	Fichier connexes	
	Emplacement du fichier de configuration	
	Enregistrement	
	Edition Enterprise	
	Edition Free.	
2	Mettre à niveau de la base de données	
3	Configurer le serveur SQL	41
4	Désinstallation	43
Partie IV	Interface utilisateur	45
1	Écran principal	
2	Style	
3	Accès rapide	
	Connexion rapide	
	Recherche	
4	Ruban	55
5	Volet de navigation	
	Coffre	
	Coffre de l'utilisateur	58
	Sessions ouvertes	60
	Entrées favorites	
	Entrána los plus récomment utilizées	60

Contenu

3

6	Zone de contenu	63
	Tableau de bord	
	Sessions	
	Entrées de données	
	Dossier	
	Identifiants	
7	Bas de page	
	Description	
	Information	
	Sous-connexion	69
Dartia V	Sources de données	70
Faille V		10
1	Créer une source de données	
2	Types de sources de données	
	Sources de données avancées	
	Devolutions Server	
	MariaDB	
	MySQL	
	Devolutions Online Database	
	Activer un abonnement	101
	Activer l'abonnement à la version d'essai	101
	Password Hub Business	101
	SQL Server (MSSQL)	
	Configurer SQL Server	112
	Recovery Model	116
	SQL Azure	117
	Configurer SQL Azure	
	Dropbox	
	Devolutions Online Drive	
	Password Hub Personal	
	SQLite	
	XML	
3	Importer/Exporter	145
4	Verrouiller la source de données	146
5	Authentification 2 facteurs	147
	Google Authenticator	149
	Yubikey	150
	Duo	
6	Mode de la cache	154
7	Gérer la cache	
8	Coffres	
Partie VI	Commandes	160

Partie VI Commandes

1	Fichier		161
	Mettre h	ors-ligne	162
	Verrouill	ler l'application	163
	Informat	tions sur la source de données	164
	Compte	Devolutions	168
	Copie de	e sauvegarde	168

	Actualiser	168
	Paramètres	169
	Restaurer	172
	Sources de données	174
	Survol	174
	Modifier la clé maitresse	176
	Importer	177
	Survol	177
	Importer des sessions	178
	Exporter	179
	Survol	179
	Exportation spéciale HTML cryptée	181
	Préférences	183
	Général	184
	Interface utilisateur	186
	Type de session	190
	Sécurité	194
	Outils	197
	Avancée	200
	Paramètres de mon compte	202
	Modèles	
	Paramètres de la session par défaut	205
	Paramètres d'identifiants par défaut	208
2	Accueil	
_		010
	Presse-papiers	
	Statut	
	Favults	210
	Incárar un commontairo d'anrogistromant	210
•	Insérer un commentaire d'enregistrement	
3	Insérer un commentaire d'enregistrement Actions	218 219
3 4	Insérer un commentaire d'enregistrement Actions Modifier	218 219 221
3 4	Insérer un commentaire d'enregistrement Actions Modifier Ajouter des entrées	218 219
3 4	Insérer un commentaire d'enregistrement Actions Modifier Ajouter des entrées Créer un raccourci	218 219 221 221 222 223
3 4	Insérer un commentaire d'enregistrement Actions Modifier Ajouter des entrées Créer un raccourci	218 219 221 221 222 223 223
3 4	Insérer un commentaire d'enregistrement Actions Modifier Ajouter des entrées Créer un raccourci Modifier l'entrée Options d'identifiants	218 219 221 221 222 223 223 225 226
3 4	Insérer un commentaire d'enregistrement Actions Modifier Ajouter des entrées Créer un raccourci Modifier l'entrée Options d'identifiants Déplacer	218 219 221 222 223 223 225 226 228
3 4	Insérer un commentaire d'enregistrement Actions Modifier Ajouter des entrées Créer un raccourci Modifier l'entrée Options d'identifiants Déplacer Paramètres spécifiques	218 219 221 222 223 225 226 228 228 229
3	Insérer un commentaire d'enregistrement	218 219 221 222 223 225 225 226 228 228 229 230
3 4	Insérer un commentaire d'enregistrement	218 219 221 222 223 225 225 226 226 228 229 230 230 231
34	Insérer un commentaire d'enregistrement	218 219 221 222 223 225 226 226 228 229 230 230 231 233
34	Insérer un commentaire d'enregistrement	218 219 221 222 223 225 226 226 228 229 230 231 233 234
34	Insérer un commentaire d'enregistrement	218 219 221 222 223 225 226 228 228 229 230 230 231 233 234 234
34	Insérer un commentaire d'enregistrement	218 219 221 222 223 225 226 226 228 229 230 231 231 233 234 234 238 239
34	Insérer un commentaire d'enregistrement	218 219 221 222 223 225 226 226 228 229 230 231 231 233 234 238 238 239 240
34	Insérer un commentaire d'enregistrement	218 219 221 222 223 225 226 226 228 229 230 231 233 231 233 234 238 239 240 240
34	Insérer un commentaire d'enregistrement	218 219 221 222 223 225 226 226 228 229 230 231 233 234 233 234 238 239 240 240
34	Insérer un commentaire d'enregistrement	218 219 221 222 223 225 226 228 229 230 231 233 234 238 238 239 240 241 249 254
34	Insérer un commentaire d'enregistrement	218 219 221 222 223 225 226 228 229 230 231 233 231 233 234 238 239 240 240 241 249 254
34	Insérer un commentaire d'enregistrement	218 219 221 222 223 225 226 228 229 230 231 231 233 234 233 234 238 239 240 240 241 249 254 254
34	Insérer un commentaire d'enregistrement	218 219 221 222 223 225 226 226 228 229 230 231 233 231 233 234 238 239 240 240 241 249 249 254 254
34	Insérer un commentaire d'enregistrement	218 219 221 222 223 225 226 226 228 229 230 230 231 233 234 233 234 238 239 240 240 241 249 254 254 254
3 4 5	Insérer un commentaire d'enregistrement	218 219 221 222 223 225 226 226 228 229 230 231 233 234 233 234 238 239 240 240 241 241 249 254 254 254 254 268 269
34	Insérer un commentaire d'enregistrement	218 219 221 222 223 225 226 228 229 230 231 233 234 238 239 240 241 241 249 254 254 254 268 269 269
3 4 5	Insérer un commentaire d'enregistrement	218 219 221 222 223 225 226 228 229 230 231 233 234 238 239 240 241 249 240 241 249 254 254 254 264 264 268 269 269 269

© 2021 Devolutions inc.

Contenu	5
	1

	Rechercher	
	Exporter	
	Recherche avancée	275
	Journaux d'activité	278
6	Administration	
	Paramètres du système	
	Général	
	Politique de mot de passe	
	Modèles de mot de passe	
	Gestion de version	
	Message système	
	Variables personnalisées	
	Fournisseur de sécurité	293
	Licences	297
	Gestion des utilisateurs	298
	Permissions	
	Sécurité intégrée	
	Groupes de sécurité (Ancien)	311
	Groupe d'utilisateurs	
	Paramètre du coffre	
	Entrées supprimées	
	Rapports	
	Rapport des références	
	Liste des entrées	
	Références VPN	
	Modifier le mot de passe	
7	Outils	
	Générateur de mots de passe	328
	Analyseur de mots de passe	335
8	Fenêtre	336
9	Aide	
	Journaux des applications	
	Diagnostic	
	Profileur	
	Débogage seulement	

Partie VII Devolutions Web Login

350

1	Survol	351
2	Installation	
	Chrome	
	Firefox	
	Edge	356
	Opera	
3	Première connexion	361
	Password Hub	
	Devolutions Server	
	Remote Desktop Manager	
4	Utiliser Devolutions Web Login	370
	Menu	
	Paramètres	
	Récupérer les identifiants	375

6

Partie VIII Soutien technique	385
Raccourci clavier	
Dissocier une Extension de Navigateur	382
Sécuriser Devolutions Web Login	
Remote Desktop Manager	

Survol



1 Survol

1.1 Remote Desktop Manager

DESCRIPTION



Remote Desktop Manager (RDM) est une application conçue pour gérer toutes vos connexions à distance et vos identifiants. La plupart des communications sont établies grâce à une librairie externe ou un logiciel tiers.

Remote Desktop Manager est compatible avec plusieurs technologies et outils pertinents, incluant **Apple Remote Desktop**, **Citrix**, **FTP**, **LogMeIn**, **Microsoft Remote Assistance**, **Microsoft Remote Desktop**, **SSH**, **TeamViewer**, **TeInet**, **Terminal Services**, **VMware**, **VNC** et plusieurs autres. En fait, si l'outil utilise une interface de ligne de commande, nous pouvons l'intégrer!

🕨 Regarder le vidéo

L'ÉCOSYSTÈME DE REMOTE DESKTOP MANAGER

Remote Desktop Manager est disponible en deux Éditions :

Free (Gratuite)	Pour une utilisation individuelle seulement. Aucune information ne peut être partagée avec les collègues. Les technologies d'accès à distance les plus populaires sont prises en charge et les mots de passe sont stockés sécuritairement.
Enterprise	Utilisée par les équipes, cette édition gère les permissions d'utilisateurs, les groupes d'utilisateurs, les options avancées de connexion, etc. RDM utilise un système de gestion de base de données pour stocker les données et les partager selon vos exigences en matière de sécurité. Devolutions offre aussi deux services spécialisés pour le stockage infonuagique (<i>cloud</i>) et pour l'intégration complète d' <i>Active Directory</i> .

Remote Desktop Manager est aussi offert sur plusieurs plateformes listées ci-dessous.

8

Ø

En achetant une licence Enterprise, vous détenez le droit d'utiliser TOUTES les applications clients.

Vous devez utiliser une application bureau pour créer une source de données de type Équipe. Les applications mobiles permettent une simple utilisation individuelle comme l'édition *Free*, mais l'utilisateur ne peut qu'utiliser la source de données de type Équipe et **non** la gérer. Ceci explique la gratuité des applications mobiles.

Plateforme	Édition Free (Gratuite)	Édition Enterprise
Windows	x	x
macOS	х	х
iOS		X (Application gratuite)
Android		X (Application gratuite)

1.2 Configuration requise

DESCRIPTION

Remote Desktop Manager nécessite cette configuration avant l'installation.

CONFIGURATION MINIMALE

• macOS Sierra (10.12)

- Processeur : 1 GHz
- RAM : 512 Mo
- Résolution d'écran°: 1440 x 900 pixels
- Espace de disque dur : 500+ Mo

1.3 Sécurité

DESCRIPTION

Tous les mots de passe sauvegardés dans la base de données de l'application sont chiffrés grâce à un puissant algorithme de chiffrement rendant le contenu illisible à un utilisateur qui tenterait d'accéder aux données directement dans la base de données.

Pour des informations concernant le stockage d'identifiants dans une voûte, consultez la section <u>Credentials Overview</u> (EN).

CHIFFREMENT APPROUVÉ PAR LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL DES ÉTATS-UNIS

Notre application intègre l'algorithme *Advanced Encryption Standard* (AES) afin de protéger vos fichiers locaux et vos données confidentielles. Une combinaison de notre propre clé privée et d'un mot de passe maître (phrase secrète) sert à créer une clé de chiffrement robuste (clé de 256 bits).

Cette clé de chiffrement est très sécuritaire. AES/Rijndael, standardisé par le Gouvernement fédéral des États-Unis, est approuvé par la *National Security Agency* (NSA) pour les informations classées très secrètes.

CONSEILS

Nous vous recommandons de suivre ces conseils pour sécuriser vos données :

 Utiliser une source de données avancée (<u>Sources de données avancées</u> EN), accorder un droit d'accès et accorder des permissions à un utilisateur.

- Chiffrer toutes les communications avec la base de données.
- Utiliser les <u>paramètres de sources de données</u> (EN) pour contrôler les réglages qui affectent la sécurité.
- Utiliser le <u>fournisseur de sécurité</u> (EN) pour chiffrer les entrées plutôt que de les protéger uniquement par un mot de passe.
- Ajouter votre mot de passe pour une protection additionnelle du cache local en mode hors-ligne.
- Demander un mot de passe pour lancer l'application et même exiger l'authentification deux facteurs (*two-factor authentication*).
- Choisir de ne pas sauvegarder le mot de passe dans la source de données lorsque possible. Les informations d'identification seront alors demandées lors de la première connexion.

1.4 La Plateforme Devolutions

DESCRIPTION

Notre plateforme offre plusieurs produits facilitant la gestion de tous les aspects d'une infrastructure TI.

Applications	Description	Installation
Remote Desktop Manager	Application qui gère les technologies de connexion à distance, les mots de passe, les documents et les informations partagées.	Windows, macOS, iOS, Android
Devolutions Server	Système de stockage de calibre entreprise qui crée une base de données centrale pour votre équipe. Il s'intègre dans <i>Active Directory</i> (AD) et s'installe localement.	Windows

Devolutions Proxy	Outil permettant aux applications clients qui ne roulent pas sur Windows d'exécuter des commandes sur des hôtes Windows.	Windows
Password Vault Manager	Application qui gère les mots de passe, les documents et les informations partagées.	Windows, macOS, iOS, Android
Devolutions Web Login	Extension de navigateur Web qui interagit avec nos applications Remote Desktop Manager et Password Vault Manager pour obtenir les identifiants et automatiquement compléter les champs d'identification d'une page Web.	Windows

Introduction



2 Introduction

2.1 Mise en marche de Remote Desktop Manager

DESCRIPTION

Remote Desktop Manager est très flexible et peut fonctionner à la fois pour les individus et les équipes. Veuillez suivre la liste de vérification qui s'applique à votre environnement:

- <u>Liste de vérification individuelle</u>: Pour les individus, mais aussi pour les équipes de trois utilisateurs ou moins qui ne souhaitent pas implémenter la sécurité.
- <u>Liste de vérification équipe</u>: Pour un environnement d'équipe qui souhaite implémenter la sécurité.

2.2 Liste de vérification - Utilisation individuelle

DESCRIPTION

Pour vous aider à installer et configurer Remote Desktop Manager, nous avons créé une liste de vérification. Elle s'adresse surtout aux individus.

LISTE DE VÉRIFICATION - INDIVIDUELLE (ÉDITION ENTERPRISE)	DESCRIPTION
Étape 1 - Enregistrer votre licence: • <u>Version</u> <u>Enterprise</u>	L'édition Enterprise de Remote Desktop Manager offre une période d'essai de 30 jours. Si vous décidez de ne pas l'enregistrer avant la fin de la période d'essai, vos données ne seront pas altérées ni effacées. Vous aurez de nouveau accès à vos données une fois que la licence sera enregistrée.

14

LISTE DE VÉRIFICATION - INDIVIDUEL LE	DESCRIPTION
(ÉDITION ENTERPRISE)	
• <u>Version</u> <u>d'essai</u>	
Étape 2 - Choisir le type de Source de données et configurer votre compte Devolutions et une clé maîtresse	Attention: Lorsque vous choisissez une source de données qui n'est pas sur site , il est importer de penser à la protection des données au repos et en transit. Nous vous recommandons fortement de chiffrer vos données stockées dans des fichiers à l'aide d'une clé maîtresse, ou utiliser un fournisseur de sécurité pour les sources de données avancées. Ainsi, vous serez la seule personne qui peut voir les données. Lors du premier démarrage, Remote Desktop Manager utilise une source de données SQLite. Les différentes sources de données . Veuillez consulter la section <u>Sources de données</u> . Veuillez consulter la section <u>Choisir le type de source de données (individuelle)</u> pour plus d'informations.
Étape 3 - Configurer Devolutions Online Backup	Devolutions <u>Online Backup</u> vous permet de sauvegarder sécuritairement vos informations pour certaines sources de données. La copie de sauvegarde s'effectue automatiquement 30 secondes après une modification du contenu dans la source de données. En effet, il est recommandé de toujours faire une copie de sauvegarde de votre source de données.
Étape 4 - Créer vos paramètres par défaut	Dans <i>Fichier - Modèles</i> , vous pourrez créer, modifier ou réinitialiser vos paramètres par défaut quand vous ajoutez une entrée. Chaque type d'entrée est pris en charge et peut se définir selon vos critères.
Étape 5 - Créer votre structure	Les dossiers sont la base d'une structure de sécurité solide. La structure de votre dossier (entrées de dossier)

LISTE DE VÉRIFICATION - INDIVIDUELLE (ÉDITION ENTERPRISE)	DESCRIPTION
de dossiers	doit représenter la structure de votre entreprise.
Étape 6 - Importer vos données	L'étape finale consiste à importer toutes vos données dans Remote Desktop Manager. Vous pouvez importer vos sessions, vos identifiants et vos contacts en quelques étapes faciles.

2.2.1 Choisir le type de source de données - Utilisation individuelle

DESCRIPTION

Cette section s'adresse surtout aux individus, mais aussi aux équipes de trois (3) utilisateurs ou moins qui ne désirent pas implanter de la sécurité.

Pour faciliter votre réflexion quant au choix d'une source de données, voici un tableau démontrant les différentes sources de données compatibles ainsi qu'une liste de critères déterminants selon le contexte.

SOURCE DE LOCA DONNÉES LE	AUTO- HÉBE RGÉE	INFON UAGIQ UE	PARTA GÉE SUR PLUSIE URS ORDIN ATEUR S	MODE HORS- LIGNE	MULTIU TILISAT EUR
------------------------------	-----------------------	----------------------	---	------------------------	--------------------------

Devolutions Password Hub Personal			х			
SQLite	Х				х	
XML	Х				х	
Devolutions Online Drive			Х	Х	Х	
Dropbox			Х	Х		Note 1
FTP, SFTP		х		х		Note 1
Web		х		Note 2		Note 2
Devolutions Online Database - Basic			х	Х	х	3 utilisateu rs

NOTE 1

Il n'y a pas de protection contre les problèmes de contention de données. La source de données est conçue pour qu'un seul utilisateur accède aux données à partir de plusieurs ordinateurs. Ainsi, il est impossible pour plusieurs utilisateurs de se servir des données simultanément.

NOTE 2

Un seul utilisateur peut modifier le fichier XML principal. Le fichier XML est automatiquement synchronisé par Remote Desktop Manager sur le site web de votre choix. L'accès aux données par une URL garantit que les autres utilisateurs disposent uniquement d'une permission de lecture seule.

2.3 Liste de vérification - Équipes

DESCRIPTION

Cette liste de vérification vous aidera lors de l'installation de Remote Desktop Manager pour des équipes qui souhaitent implanter de la sécurité.

LISTE DE VÉRIFICATION - ÉQUIPES	DESCRIPTION
Étape 1 - Enregistrer votre licence: • <u>Version</u> <u>Enterprise</u> • <u>Version</u> <u>d'essai</u>	L'édition Enterprise de Remote Desktop Manager offre une période d'essai de 30 jours. Si vous décidez de ne pas l'enregistrer avant la fin de la période d'essai, vos données ne seront pas altérées ni effacées. Vous aurez de nouveau accès à vos données une fois que la licence sera enregistrée.
Étape 2 - Ajouter une <u>source de</u> <u>données</u> (type Équipe).	Attention: Lorsque vous choisissez une source de données qui n'est pas sur site , il est importer de penser à la protection des données au repos et en transit. Nous vous recommandons fortement de chiffrer vos données stockées dans des fichiers à l'aide d'une clé maîtresse, ou d'utiliser un fournisseur de sécurité pour les sources de données avancées. Ainsi, vous serez la seule personne qui peut voir les données. Pour en savoir plus sur comment choisir une source de données, veuillez consulter la section <u>Choisir le type de source de données - Équipes</u> .
Étape 3 - Choisir votre <u>Sélectionner</u> votre fournisseur <u>de sécurité</u> .	Sélectionner un fournisseur de sécurité avant d'importer ou de créer des données dans votre base de données. Ainsi, personne ne peut lire les données de configuration de vos entrées, même si les gens ont accès directement à votre base de données.

LISTE DE VÉRIFICATION - ÉQUIPES	DESCRIPTION
Étape 4 - Créer votre structure de dossiers.	Une solide structure de sécurité se base sur la structure des dossiers de premier niveau. Votre structure de dossiers doit refléter la structure de votre entreprise. Par exemple, vous pouvez créer un dossier pour votre équipe Production, un dossier pour votre équipe Développement et un dernier pour votre équipe Test.
Étape 5 - Créer vos <u>paramètres</u> <u>par défaut</u> .	Dans <i>Fichier - Options</i> , vous pouvez définir des options de Remote Desktop Manager et créer des modèles de paramètres par défaut. Chaque type d'entrée est pris en charge et peut se définir selon vos critères.
Étape 6 - Créer des <u>Créer des</u> <u>utilisateurs</u> .	Remote Desktop Manager prend en charge une gestion avancée des utilisateurs. Les comptes utilisateurs doivent être créés manuellement par un administrateur de la base de données.
Étape 7 - Créer des <u>Créer des</u> groupes d'utilisateurs.	Créer des Groupes d'utilisateurs pour gérer facilement votre système de sécurité. Par la suite, vous pouvez affecter des utilisateurs à des Groupes d'utilisateurs, ce qui facilite l'attribution des permissions à un ensemble d'utilisateurs plutôt que de le faire individuellement.
Étape 8 - Créer des <u>Entrées</u> .	Une entrée contient toutes les informations de sessions (p.ex. RDP, SSH), d'identifiants, de sites Web, de RPV, de synchronisateurs ou de documents.
Étape 9 - Attribuer des <u>Accorder des</u> <u>permissions</u> .	Une fois que les utilisateurs sont créés, il est possible de leur attribuer des Permissions grâce à un système de contrôle d'accès basé sur les groupes d'utilisateurs. Les Permissions configurées dans un dossier seront alors attitrées à chaque entrée située dans ce dossier.
Étape 10 - Importer vos données	L'étape finale consiste à importer toutes vos données dans Remote Desktop Manager. Vous pouvez importer

LISTE DE VÉRIFICATION - ÉQUIPES	DESCRIPTION
	vos sessions, vos identifiants et vos contacts en quelques étapes faciles.

2.3.1 Choisir le type de source de données - Équipes

DESCRIPTION

Cette section s'adresse aux équipes qui utilisent l'édition Enterprise et ses fonctionnalités.

Afin de faciliter le choix de type de source de données, voici un tableau présentant un ensemble de préoccupations et une liste des sources de données qui seront utiles selon le contexte.

Préoccupations	Dev oluti ons Serv er	SQL Server	SQL Azure	MySQL / MariaD B	DODB Pro	DODB Enterp rise
Base de données inaccessible aux utilisateurs	Х	[note 1 & note 2]	[note 1]	[note 1]	[note 1]	[note 1]
Comptes AD utilisés à des fins d'identification	Х	х				
Attribution des permissions selon l'appartenance à un groupe AD	х					
Stockage local des données	Х	Х		Х		

Journaux d'activités	Х	Х	Х	х		Х
Données accessibles à tous	[note 3]	[note 4]	Х	[note 4]	Х	Х
Copie locale des connexions optionnelle	Х	х	Х	х	Х	Х

NOTES

NOTE 1

Les administrateurs peuvent créer des comptes aux utilisateurs sans divulguer les mots de passe. Pour chaque utilisateur, une définition de source de données fixe doit être importée manuellement par les administrateurs.

NOTE 2

La sécurité intégrée de Windows (Integrated Security) permet de s'authentifier automatiquement auprès de SQL Server en utilisant de l'information dérivée des identifiants originaux. Cette option n'est pas disponible dans RDM pour macOs. L'authentification étant associée au compte Windows, l'utilisateur a la possibilité de se connecter directement à la base de données avec n'importe quel outil. La sécurité intégrée de Windows ne devrait pas être utilisée si vous devez bloquer l'accès direct à la base de données.

Notre source de données SQL Server offre une troisième option d'authentification : le type **utilisateur personnalisé** (*Custom Devolutions*). Cette option permet d'utiliser une identité empruntée à un autre utilisateur sans connaître le mot de passe. Veuillez consulter la section <u>User Management</u> (EN) pour plus d'informations.

NOTE 3

N'exposez pas votre Devolutions Server sur Internet sans une forme de protection contre les attaques par déni de service distribué (DDoS). Utilisez des mots de passe complexes et des noms d'utilisateurs difficiles à deviner à partir d'informations publiques.

NOTE 4

Si vous choisissez d'exposer votre base de données sur Internet, assurez-vous de chiffrer les communications avec SSL/TLS et de protéger la base de données contre les attaques par déni de service distribué (DDoS). Les fournisseurs de services infonuagiques (*cloud*), comme Azure ou Amazon Web Services, mettent de l'avant la protection contre ces types d'attaques. La configuration du pare-feu préconisée est de tout bloquer par défaut pour ensuite ajouter des exceptions et des règles. Il faut également ouvrir le nombre minimal de ports requis, ajouter les numéros de ces ports à la liste des exceptions et filtrer toutes les futures requêtes en fonction de leur origine.

2.4 Créer une entrée

DESCRIPTION

Après l'installation de Remote Desktop Manager, il faut configurer vos entrées. Il existe plusieurs types d'entrées°: vous devez savoir quelle technologie ou quel tiers vous utiliserez pour vous connecter à distance. Ainsi, vous serez en mesure de choisir le type d'entrée le plus approprié selon votre future configuration.

Remote Desktop Manager pour macOS prend en charge plusieurs types d'entrées.

Sessions (EN) • <u>Contact</u> (EN)		• <u>Information</u> (EN)
• <u>Document</u> (EN)	• <u>Groupe/Dossier</u> (EN)	• <u>Identifiants</u> (EN)
• <u>VPN</u> (EN)	• <u>Macro/Script/Outil</u> (EN)	• <u>Modèle</u> (EN)

CRÉER UNE ENTRÉE À PARTIR DU MENU NOUVELLE ENTRÉE

La méthode la plus simple consiste à :

1. Créer une entrée à partir du menu *Modifier* dans le Ruban, puis sélectionner *Nouvelle Entrée*.

	11	¥ 🔒					Tableau	de bor	d - Remote De	sktop Manag	er			🗖 🖓	Recherche	
Fichier	Accueil	Modifier	Affichage	Admi	nistration	Outils	Fenêtre	Aide								
Nouvelle entrée +	Modifier Pentrée	Renommer	Déplacer	Supprimer	Liste d'exécution	Paramètre de	s spécifiques usager	Parami	Atres spécifiques locaux	Modifier le lot +	Exporter l'ent Remote Des	en fichier sktop (.rdp)	Exporter la selection (.rdm)			
Ajouter	r une sessi r un dossie	er	ł	🙆 Tablea	u de bord											
Ajouter	r une inforr des ident	mation ifiants		î î	ACCUEIL											
Ajouter	r un docun r une pièce	nent a jointe		Act	ions			A	dministrat	tion		_	~			_
Ajouter	r un Macro	/Script/Out	il		+					\$	2	\mathcal{A}	()	i i		
Ajouter	r à partir d	'un modèle	•	N	ouvelle entré	0			Utilisateurs	Lice	nces G séc	Groupes de urité (Ancien)	Coffres	Rôl	les	Paramètres du coffre

Menu Modifier - Ajouter une session

2. Cliquer sur le type d'entrée ou le modèle désiré pour lancer une session.



Sélectionner le type d'entrée

3. Dans la fenêtre des propriétés de la session, personnaliser les paramètres.

= General		Général	Paramètres Avancée	
60 Apple Remote Desktop (ARD)				
>> Plus	Höte:			*
Permissions	Port:	Par défaut	1 <u>5</u>	
Enregistrement de la session		Régler le por	t 0 pour utiliser le port par de	efaut
Interface utilisateur	Nom d'utilisateur:			
VPN/SSH/Passerelle	Mot de passe:			⊕ 🧶
B Entrée de données				
Événements				
Sous connexions				
C Journaux				
Dutils à distance				
S Page d'accueil				
🗄 Wake on LAN				
Avancée				

Paramètres de la session

CRÉER UNE SESSION EN IMPORTANT LA CONFIGURATION

Vous pouvez aussi importer une session dans le menu *Fichier - Importer*. Pour plus d'informations, consultez la section <u>Importer</u> (EN).

2.5 Établir une connexion

DESCRIPTION

Il y a deux façons d'établir une connexion :

- À partir d'une connexion configurée dans la liste de connexions.
- En utilisant la fonctionnalité Connexion rapide. Consultez la section Quick Connect (EN).

CONFIGURATION DE LA CONNEXION

Vous pouvez ouvrir une connexion par ces méthodes suivantes :

- Par un double-clic dans la liste de sessions.
- Par la touche *Entrée* pendant que l'entrée est ciblée.
- Par le menu contextuel (clic-droit).
- Par les commandes sur le ruban.

Tous les types d'entrées ont une action par défaut associée. Cette action se produit quand l'une des méthodes listées ci-haut est exécutée. L'action par défaut est "Ouverte", mais elle peut être modifiée pour certains types d'entrées.

Par les menus, vous pouvez configurer les options des différentes connexions. Par exemple :

- Plein écran
- Mode d'affichage intégré ou externe (EN)
- Dans le protocole RDP, ouvrir la console (mode Admin)
- Forcer la demande d'identification
- Ouvrir à partir d'un modèle

Installation



3 Installation

3.1 Application cliente

DESCRIPTION

Remote Desktop Manager peut être téléchargé en tant que fichier .dmg.

INSTALLATION

Selon le support téléchargé, exécuter le programme d'installation ou extraire les fichiers de l'archive dans n'importe quel dossier et lancer l'exécutable. Si vous souhaitez utiliser un appareil portable ou exécuter plusieurs copies indépendantes de l'application, veuillez consulter Portable (USB).

LICENCE

Remote Desktop Manager Édition Enterprise est livré avec un essai de 30 jours. Si vous possédez une clé de licence de l'édition Enterprise, veuillez suivre les instructions à la section <u>Enregistrement Édition Enterprise</u>. Pour enregistrer l'édition gratuite, reportez-vous à la section <u>Enregistrement Édition Free</u>.

SOURCE DE DONNÉES

Par défaut, une source de données locale a déjà été créée en utilisant le format SQLite. Vous pouvez ajouter autant de sources de données que nécessaire, veuillez consulter <u>Sources de données</u> pour plus d'informations.



Pour utiliser une source de données SQL Server/SQL Azure, veuillez lire la rubrique <u>Configurer le serveur SQL</u>.

3.1.1 Fichier connexes

DESCRIPTION

Remote Desktop Manager génère des fichiers auxiliaires sur votre poste de travail. Le tableau ci-dessous répertorie un exemple de fichiers auxiliaires et leur emplacement.

Comme décrit dans <u>Emplacement du fichier de configuration</u>, le chemin par défaut pour la plupart de ces fichiers est personnalisable. Pour cette raison, nous utilisons le jeton *[CONFIG]* dans cette documentation pour indiquer quand un fichier est stocké dans un dossier de configuration qui peut être déplacé, ou le jeton *[PROFILE]* pour indiquer qu'ils sont stockés dans le profil local. Par défaut, ceux-ci pointent vers le **même dossier**. La seule méthode pour les séparer consiste à utiliser une configuration personnalisée.

Étant donné que vous pouvez également déployer sur un périphérique portable, parfois connu sous le nom de modèle de déploiement XCOPY, nous utiliserons le jeton *[INSTALLDIR]* pour indiquer que le fichier se trouve au même emplacement que Remote Desktop Manager.

La colonne *Remplacer la source* indique si un mécanisme disponible peut déplacer les fichiers de cette catégorie ailleurs.

RÉSUMÉ

DOSSIER(S)	LOCATION	REMPLACER LA SOURCE
Fichier(s) de configuration (*.cfg, *.ext)	[CONFIG]	Aucun
Fichier(s) de données (*.xml, *.db)	[CONFIG] ou chemin personnalisé.	Aucun
Paramètres par défaut	[CONFIG]	Paramètres de source de données (Paramètres du système)

28

Fichiers de mise en page (*.lyt)	[CONFIG]	Aucun
Fichiers journaux (*.log, *.debug)	[CONFIG]	Aucun
Hors-ligne /Cache des données (offline.db)	[PROFILE]\[Datasource]	<i>Utiliser le répertoire d'application pour la cache des données en ligne utilisera à la place</i> [INSTALLDIR]
Liste d'exécution locale	[PROFILE]\[Datasource] \Playlists	<i>Utiliser le répertoire d'application pour la liste d'exécution locale</i> utilisera à la place [INSTALLDIR]
Modèles locaux	Ils sont sérialisés directement dans le fichier de configuration de l'application	Aucun
Thèmes	[CONFIG]	Aucun

3.1.2 Emplacement du fichier de configuration

DESCRIPTION

Remote Desktop Manager pour macOS enregistre sa configuration dans un fichier nommé RemoteDesktopManager.cfg.

Ce fichier contient tous les paramètres d'application et les sources de données configurées.

Tous les paramètres de la source de données sont cryptés pour des raisons de sécurité.

You can find the configuration file by following these steps:

- 1. Ouvrir Finder
- 2. Cliquer sur le menu Aller (Go)
- 3. Sélectionner Aller au dossier (Go to Folder)
- 4. Copier le chemin suivant: ~/Library/Application Support
- 5. Ouvrir le dossier: com.devolutions.remotedesktopmanager
- 6. Rechercher le fichier RemoteDesktopManager.cfg ou RemoteDesktopManagerFree.cfg

Afin que nous puissions vous fournir un lien sécurisé pour partager votre fichier, envoyer un courriel à <u>ticket@devolutions.net</u>.



3.1.3 Enregistrement

DESCRIPTION

REMOTE DESKTOP MANAGER ÉDITION ENTERPRISE

Remote Desktop Manager Édition Enterprise vous accorde un essai de 30 jours lors de la configuration initiale. Veuillez vous référer à la section <u>Enregistrement Édition</u> <u>Enterprise</u> pour enregistrer correctement votre version.

REMOTE DESKTOP MANAGER ÉDITION FREE

Remote Desktop Manager Édition Free est similaire à l'édition Enterprise, Remote Desktop Manager doit être enregistré après la période d'essai de 30 jours pour garantir une utilisation continue. L'inscription est gratuite. Veuillez vous reporter à la section <u>Enregistrement Édition Free</u> pour enregistrer correctement votre version.

3.1.3.1 Édition Enterprise

DESCRIPTION

Remote Desktop Manager peut être enregistré <u>manuellement avec une clé de licence</u> ou avec une <u>clé de licence stockée dans une source de données</u>.

Il est possible de demander un essai pour essayer Remote Desktop Manager pendant 30 jours. Si vous décidez de ne pas enregistrer l'application avec une clé de licence Édition Enterprise à la fin de la période de 30 jours, vos données ne seront ni modifiées ni effacées, et vous y aurez pleinement accès une fois que vous aurez fourni une clé de licence.

INSCRIPTION MANUELLE

Les licences pour Remote Desktop Manager - Édition Enterprise sont envoyées par courriel.

- 1. Copier la clé de série dans le courriel reçu.
- 2. Ouvrir Aide Enregistrer le produit.



Aide - Enregistrer le produit

3. Saisir un Nom d'utilisateur, le Courriel et le numéro de Série, puis cliquer sur OK.

Serie:	Demander un essa
Outiliser la licence enregistrée dans l	
	○ + 🖋 •8
C Édition Enterprise	
Nom:	
Courriel:	
Série:	

Enregistrer l'Édition Enterprise

INSCRIPTION À PARTIR DE LA SOURCE DE DONNÉES

Lorsque la clé de licence est stockée dans les <u>Licences</u> d'une <u>Source de données</u> <u>avancée</u>, il n'est pas nécessaire d'enregistrer Remote Desktop Manager, car la clé de licence est récupérée directement à partir de celle-ci. Lorsque vous lancez l'application pour la première fois, ajoutez simplement la source de données contenant la clé.

POUR LES ADMINISTRATEURS ET LES UTILISATEURS

Pour ajouter une clé de licence, accédez à *Administration - Licences*.

Fichier	Accueil Mod	lifier Afficha	ge Adm	inistration	Outils Fend	être Aide						
Paramètres du système	Permissions du système	Fournisseur de sécurité	Utilisateurs	Licences	Groupes de sécurité (Ancien)	Coffres	Rôles	Paramètres du coffre	Rapports	Entrées supprimées	Modifier le mot de passe	Optimiser la source de données

Administration - Licences

Dans *Licences*, cliquer sur *Ajouter une licence*. Saisir la clé de licence et cliquer OK.

Gestion des	usagers et de la sécurit	é	
Usagers	Nom	Description	Is Active
Groupes de sécurité		1 Utilisateur	0
Coffres			
Rôles			
Licence			
			Fermer

Gestion des usagers et de la sécurité - Licence

3.1.3.2 Édition Free

DESCRIPTION

L'Édition Remote Desktop Manager Free pour macOS nécessite une inscription gratuite après 30 jours pour pouvoir continuer son utilisation.

La fenêtre *Enregistrer l'application* apparaitra à chaque lancement de Remote Desktop Manager jusqu'à ce qu'une licence du produit soit enregistrée. Elle indique le nombre de jours restants et votre choix d'inscription.

	Utiliser la licence enregistrée dans Devolutions Cloud							
	Nom:							
	Série:							
• E	nregistrer plus	tard						
Vou	s avez 30 jour	pour vous i	nscrire (gratuit).					
Cr	éer un compte	gratuit	Voir les fonctionna	lités Entrepris				
?		Ferme	r l'application	ОК				

Enregistrer l'application

S'ENREGISTRER AVEC LE COMPTE DEVOLUTIONS

Chaque propriétaire de Compte Devolutions se voit attribuer une licence gratuite pour Remote Desktop Manager dans son Portail Client.

Pour obtenir un Compte Devolutions, cliquer sur **Créer un compte gratuit** dans la fenêtre d'enregistrement.

Suiver ces étapes pour enregistrer votre application:

- 1. Sélectionner Utiliser l'inscription du Compte Devolutions.
- 2. Cliquer Ok.
- 3. Remplir vos identifiants et **Continuer**.

Devolutions Se connecter pour continuer						
Nom d'utilisateur	*					
A Mot de passe	*					
Continuer						
Mot de passe oublié	Créer un compte					

Connecter Compte Devolutions

Le numéro de série de la licence sera automatiquement récupéré.

ENREGISTRER L'ÉDITION FREE SANS CONNEXION INTERNET

Si vous devez enregistrer l'application sans connexion internet, l'information devra être saisie manuellement. Vous aurez besoin de la licence dans votre <u>Portail Client</u>.

Connectez-vous dans le Portail Client et cliquer sur Mes clés de licence.



Customer Portal mes licences

Copier la licence pour l'Édition Free de Mac Remote Desktop Manager.

Devolutions			# @
🙆 Mon Portail 🗸 🗸	Mes clés Licences de produ	de licence uit associées à votre compte	+
Mes clés de licence			
Mes factures	Vos licences d'édition Fr RDM FREE	ree	
Mes devis			
Mon compte Affiliates	Entrée de données	Clé de licence	Expiration
Password Hub		Aucun résultat.	

Mes clés de licence

Coller la licence, entrer une adresse courriel et appuyer sur Ok.
	 Utiliser la licence enregistrée dans Devolutions Cloud Utiliser numéro série Nom: Série: Enregistrer plus tard Vous avez 30 jour pour vous inscrire (gratuit). Créer un compte gratuit Voir les fonctionnalités Entrepris
?	Fermer l'application OK
	Enregistrer une licence

3.1.3.3 Demande d'essai

DESCRIPTION

Lorsque vous lancez Remote Desktop Manager pour la première fois, la fenêtre d'enregistrement de l'application s'affiche. Si vous n'êtes pas pret à acheter Remote Desktop Manager, vous devez demander un essai pour utiliser l'application. L'essai est valide pendant 30 jours, après quoi l'application ne peut être utilisée que si une clé de licence Enterprise édition valide est fournie.

Demander votre essai de 30 jours de Remote Desktop Manager Entreprise sur notre site <u>Web</u>.

ÉTAPES

1. Demander sur notre site Web votre <u>essai gratuit de 30 jours</u> ou cliquer sur le lien *Demander un essai* dans la fenêtre *Enregistrer l'application*.

- Copier le numéro de série de la licence d'essai que vous recevrez dans un courriel de confirmation de Devolutions.
- Dans Remote Desktop Manager, accéder à Aide Enregistrer le produit, sélectionner Essai de l'édition Enterprise coller le numéro de série de votre courriel de confirmation.
- 4. Cliquer sur OK.

Série:	Demander un ess
OUtiliser la licence enregistrée dans la	a source de données
Ó Édition Enterprise	
Nom:	
Courriel:	
Série:	

Demander un essai Édition Enterprise

3.2 Mettre à niveau de la base de données

DESCRIPTION

Cette section s'applique aux installations avec des sources de données qui utilisent une base de données comme magasin de données.

Certaines versions de Remote Desktop Manager doivent modifier la structure de la base de données. Celles-ci sont effectuées automatiquement pour vous, mais il est recommandé d'effectuer une sauvegarde de votre source de données au préalable. De plus, si vous êtes dans un environnement d'équipe, vous devez être le seul utilisateur connecté à la base de données pendant la mise à niveau.

L'utilisateur effectuant la mise à jour doit disposer de privilèges administratifs sur la base de données et être **SYSDBA ou DB_OWNER**.

PARAMÈTRES

Sélectionner la source de données pour laquelle vous souhaitez procéder à une mise à niveau et cliquer sur *Modifier*.

Devolutions Online Drive	-	Général Paramètres Mise à niveau	Coffre privé Avancée
DODB	Nom:		Microsoft
-	Hôte:		
		(Local) or IP or Server name	
		Connexion à la base de données	0
	Nom d'utilisateur:		Modifiable
	Domaine:		
	Mot de passe:		8
		Toujours demander le mot de passe	
	Base de données:		<i>\\\</i>
	2 facteurs:	Aucun	
		Tester Serveur	
		Tester base de données	

Modifier la source de données

Cliquer sur l'onglet *Mise à niveau*.

·	Général	Paramètres	Mise à niveau	Coffre privé	Avancée	
			Tester Serveur			
	0	Crée	r base de donnée:	3		
	(Mettre à	jour base de donr	nées		
	(Teste	er base de donnée	s		
	0	Envoyer le scl	héma au soutien vi	a courriel		
		Afficher le	s scripts de mises	à jour		
					Annuler	ОК

Onglet Mise à niveau

Option	Description
Tester Serveur	Tester la connexion avec le serveur pour valider si les informations appropriées ont été fournies.
Créer base de données	Créer la base de données sur le serveur.
Mettre à jour base de données	 Suivre ces étapes pour réussir une mise à jour de version: 1. Assurez-vous que vous êtes le seul utilisateur de la base de données pendant le processus de mise à niveau. 2. Sauvegarder votre base de données à l'aide des outils DBSM. 3. Ouvrir Remote Desktop Manager en étant connecté comme utilisateur disposant de droits d'administration. Vous devez également être SYSDBA ou DB_OWNER.

	 4. Un message de mise à niveau peut vous être demandé lors de l'accès à votre source de données. Si c'est le cas, accepter la mise à niveau. 5. Mettre à jour le logiciel client sur tous les postes de travail.
Tester base de données	Tester la connexion à la base de données pour valider si les informations appropriées ont été fournies. La base de données de test utilise le nom de la base de données dans l'onglet <i>Général</i> .
Afficher les scripts de mises à jour	Autoriser l'affichage du script mis à jour avant le lancement de la mise à jour de la base de données.

3.3 Configurer le serveur SQL

DESCRIPTION

MICROSOFT SQL SERVER

1. Installer SQL Server ou SQL Server Express (cette édition est gratuite).





Pour plus de sécurité, vous pouvez activer le cryptage SSL pour communiquer avec votre instance de SQL Server.

Veuillez suivre les instructions sur http://support.microsoft.com/kb/316898 Pour créer une base de données vide, sélectionner *Fichier - Sources de données - Ajouter* +.



Ajouter une source de données

3. Choisir Microsoft SQL Server dans la liste.

All	Devolutions Online Database Enterorise	Devolutions Online Drive
	Devolutions Password Server Enterprise	Dropbox Free
	Google Drive	MariaDB Enterorise
	Microsoft SQL Azure	Microsoft SQL Server Enterprise
	N 11 001	A 401.9
Afficher les types de sourc	e de données dépréciés	Annuler OK

Liste de source de données

4. Configurer la connexion et exécuter un test à l'aide du bouton *Tester Serveur*.

Nom:	L			Microsoft 오
Hôte:		-		
	(Local) or IP or	Server name		
	Connexion	à la base de donnée	3S	
Nom d'utilisateur:				Modifiable
Domaine:				
Mot de passe:				8
	Toujours o	lemander le mot de	passe	
Base de données:				\$
2 facteurs:	Aucun			
		Tester Serveur		
		Tester base de doni	nées	

Configuration Microsoft SQL Server

3.4 Désinstallation

DESCRIPTION

INSTRUCTIONS

Déplacer Remote Desktop Manager dans la corbeille pour désinstaller l'application.

Vous devez également supprimer le dossier *com.devolutions.remotedesktopmanager* pour supprimer tous les fichiers locaux d'application de votre ordinateur. Ce dossier se trouve dans *Macintosh HD*/Users/Username/Library/Application Support.

Le dossier com.devolutions.remotedesktopmanager contient les fichiers suivants:

• Fichier de configuration (RemoteDesktopManager.cfg)

- Fichier de configuration de mise en page (RemoteDesktopManager.lyt)
- Journaux des applications (RemoteDesktopManager.log)
- Source de données XML par défaut
- Source de données SQLite par défaut

Interface utilisateur



4 Interface utilisateur

4.1 Écran principal

DESCRIPTION

Vous trouverez ci-dessous une illustration de l'écran principal de Remote Desktop Manager.

🔎 🔍 🖉 🥒 🎽 🔒		Tableau d	le bord - Remote Deskto	p Manager	Accès rap	ide 🔲	Qr Recherch	10
Fichier Accueil Modifier Affichage	Administration	Outils Fenêtre /	Aide Ruban					
Verrouiller l'application sur la source de données Devoir	npte Copie de Actuations - Sauvegarde	tualiser Sources de données	Gérer mot de passe	• Exporter •	Préférences Par mo	amètres de Mo	dèles + Espaces de travail +	Fermer
📝 Local Data Source 🛛 🗘 🔅	🖀 Tableau de bord							
▶ Local Data Source								
	Actions			Adminis	tration			
	+			-				
	Nouvelle entrée	Ajouter une session	Ajouter un dossier	Paramè du cof	tres fre			
	i i	<i>P</i>	.					
Volet de navigation	Ajouter une information	Ajouter des identifiants	Ajouter Zone	de conte	enu			
	É	\$	6					
	Ajouter un document	Ajouter un Macro/ Script/Outil	Informations sur la source de					
			0					
	Verrouiller l'application	Sources de données	Actualiser					
≧ ⊳ ★ ⊙			Bas d	e page				
	33 entrées							Édition Enterprise 2020.1.8.0

Écran principal

Reportez-vous aux rubriques suivantes pour plus de détails:

- Accès rapide
- Volet de navigation
- Zone de contenu
- Bas de page

4.2 Style

DESCRIPTION

Remote Desktop Manager prend en charge différents styles d'Interface utilisateur (parfois appelés thèmes). Ceux-ci influencent grandement l'aspect visuel de l'Interface utilisateur ainsi que son mode de fonctionnement.

- Ruban
- Classique

CONFIGURATION

Pour sélectionner le style d'*Interface utilisateur*, vous devez aller dans *Fichier - Préférences - Interface utilisateur*.

• • •	Interfa	ace utilisateur
Général Interface utilisateur Type de se	ission Extensions de navigateur Sécurité Outils Ava	ancée
Interface utilisateur	Cipital	
Menu contextuel	General	
Tableau de bord	Interface utilisateur:	Ruban
Favoris		Masquer le pied de page
Barre de menu et station d'	Langue:	Français 📀
Champ de recherche Barre d'onglets Raccourcis Barre de titre Arborescence	Emplacement de bascule de navigation: Emplacement d'onglet de navigation: Emplacement de source de données: Emplacement du coffre: Largeur maximale de l'onglet:	Barre d'outils (droite)
	Avancée	
	 Afficher la barre d'onglets sous les fenêtre Permettre aux onglets d'être réarrangés Permettre aux onglets de quitter la barre e Afficher le nom du dossier dans l'onglet 	es non ancrées d'onglets

Préférences - Interface utilisateur

RUBAN

Les icônes et le texte facilitent l'exploration des fonctionnalités avec le style Ruban.

🗯 🔍 🍙 🗐 🥒 💉 🔒		Tableau de bord - Remote	Desktop Manager	Recher	che
Fichier Accueil Modifier Affichag	ge Administration Outils	Fenêtre Aide			
Verrouiller Informations sur la Dev	Copie de sauvegarde	Sources de données Gérer mot de passe	Importer • Exporter • Préférences	Paramètres de mon compte • Modèles • Espaces de travail •	Fermer
🚺 Local Data Source 🛛 🗘 🕏	🖡 🥶 Tableau de bord				
▶ Local Data Source					
	Actions		Administration		
	+ (
	Nouvelle entrée Aj une	outer Ajouter session un dossier	Paramètres du coffre		
	i	۹ 🔒			
	information iden	itifiants un contact			
	e 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	s 👼			
	Ajouter un Ajouter document Scri	un Macro/ Informations sur pt/Outil la source de			
	Verrouiller So l'application de d	urces Actualiser Ionnées			
► ★ 0					
	33 entrées				Édition Enterprise 2020.1.8.0

Écran principal RDM - Style ruban

CLASSIQUE

Style classique de version précédente, il contient un menu standard pour invoquer des commandes.



Écran principal RDM - Style classique

4.3 Accès rapide

DESCRIPTION

La barre de *Accès rapide*, qui se trouve en haut de l'application, est composée de plusieurs parties:

- Commandes favorites
- Contrôle de la Connexion rapide
- Recherche
- Commande de verrouillage



Barre d'Accès rapide

PARAMÈTRES

COMMANDES FAVORITES

000 ք 🥢	🖌 🔒
Commandes f	avorites
Option	Description
	Créer une nouvelle entrée dans votre source de données actuelle.
ø	Ouvrir la fenêtre des propriétés de votre entrée sélectionnée

CONTRÔLE DE LA CONNEXION RAPIDE



Connexion rapide

Veuillez vous référer à Connexion rapide

RECHERCHE

		Tableau de bord - Remote Desktop Manager								
		Recherche								
Veı	uillez vous référer à <u>Ro</u>	echerche								
со	COMMANDE DE VERROUILLAGE									



Commande de verrouillage

Veuillez vous référer à Commande de verrouillage

4.3.1 Connexion rapide

DESCRIPTION

Via la fonction de *Connexion rapide*, vous pouvez ouvrir une session ad hoc en spécifiant l'hôte et le type de session. Il est également possible de créer un modèle et d'établir la connexion avec lui. Dans le modèle, vous définissez les paramètres souhaités et Remote Desktop Manager les appliquera lors de la connexion à l'hôte spécifié.

PARAMÈTRES

La fonction de **Connexion rapide** est accessible à partir du menu **Affichage -Connexion rapide** ou via le bouton **Connexion rapide** situé dans la barre d'accès rapide **Remote Desktop Manager**.



Entrer l'Hôte (adresse IP), le Nom d'utilisateur ainsi que le Mot de passe et cliquer sur **Se connecter**.

Le bouton *Parcourir* répertorie les ordinateurs détectables sur le réseau pour vous permettre de sélectionner un ordinateur dans la liste. La liste des périphériques détectables sur le réseau peut être une opération longue.

Hôte:		
Nom d'utilisateur:		
Mot de passe:		Ø
mot de passe.		
Effacer l'historique	Annuler	Se connecter

Information de la Connexion rapide

Vous pouvez également sélectionner un nom d'hôte précédent en cliquant sur la flèche

La connexion avec l'ordinateur distant sera automatiquement établie.

4.3.2 Recherche

DESCRIPTION

Il est possible d'appliquer un filtre dans le <u>Volet de navigation</u> en tapant certains caractères dans la zone de filtre. Le filtre est appliqué en utilisant les paramètres spécifiés dans l'application.

PARAMÈTRES

Le filtre de **Recherche** est accessible à partir de la barre d'accès rapide de Remote Desktop Manager.

••• 1 × × A	Tableau de bord - Remote Desktop Manager	🔳 📃 🔍 Recherche				
Recherche/ Filtre						

Cliquer sur la flèche dans la zone de *Recherche* pour afficher vos options de recherche.

Recherche	
Recherche avancée	
Inclure le dossier Inclure type Inclure l'hôte Inclure l'URL ✓ Nom d'utilisateur Inclure le domaine Inclure description ✓ Inclure mots-clés Inclure les notes Inclure les notes Inclure les informations générales Inclure les informations matérielles Inclure les informations matérielles Inclure le contenu du dossier Inclure un hôte alternatif	* * *
Options de recherche Options de navigation	*

Menu d'options de recherche

L'expression du filtre est mise en correspondance avec les champs sélectionnés dans les options de filtre, tels que:

- Dossier
- Type
- Hôte
- Nom d'utilisateur
- Domaine
- Description
- Mots-clés
- Référence de contact

Il est possible d'exclure des résultats en choisissant d'afficher les entrées correspondant à certains critères:

- Type de sessions (Identifiants, Outils de script, VPN, etc.)
- Si la session est marquée comme Favorites

Une recherche par **Options de navigation** peut être exécutée pour inclure des Sessions, des Entrées de données, des Contacts, des Documents, des Entrées d'identifiants, des VPN, des Macros/Scripts/Outils et Sync.



Options de navigation

Les **Options de recherche** vous offriront la possibilité d'inclure les raccourcis, les sous-connexions, d'afficher uniquement les favoris et/ou de rendre la recherche sensible à la casse.

ager	Recherche		
	Recherche avancée		
de	Inclure le dossier Inclure type Inclure l'hôte Inclure l'URL ✓ Nom d'utilisateur Inclure le domaine Inclure description ✓ Inclure mots-clés Inclure les notes Inclure les notes Inclure les notes Inclure les informations générales Inclure les coordonnées du contact Inclure les informations matérielles Inclure les informations matérielles Inclure le contenu du dossier Inclure un hôte alternatif		
Sensible à la casse Afficher favoris seulement Inclure le contenu du dossier Inclure sous-connexions ✓ Inclure les raccourcis Filtrer seulement avec la touche Entrée	Options de recherche Options de navigation		

Options de recherche

4.4 Ruban

DESCRIPTION

Selon le style d'interface utilisateur que vous avez choisi, les commandes sont présentées via le ruban ou un menu classique.

RUBAN

Le *Ruban* est composé de plusieurs onglets, qui contient des commandes, classées en sections.

Fichier	Accueil I	Modifier Affichage	Administration	Outils	Fenêtre A	ide						
Mettre hors-ligne	Verrouiller l'application	Informations sur la source de données	Compte Devolutions +	Actualiser	Sources de données	Importer •	Exporter •	Préférences	Paramètres de mon compte •	Modèles +	Espaces de travail +	Fermer

Pour plus d'informations sur les onglets du menu, veuillez consulter:

- Fichier
- Accueil
- Modifier
- Affichage
- Administration
- Outils
- Fenêtre
- <u>Aide</u>

4.5 Volet de navigation

DESCRIPTION

Le **Volet de navigation** est au cœur de l'interface utilisateur de Remote Desktop Manager.



Volet de navigation

Au bas du Volet de navigation, vous remarquerez différentes icônes qui ouvriront différents affichages/onglets dans votre Volet de navigation. Pour en savoir plus sur chaque onglet, suivez les liens ci-dessous:

- Coffre
- <u>Coffre de l'utilisateur</u>
- Sessions ouvertes
- Entrées favorites
- ¹ <u>Entrées les plus récemment utilisées</u>

4.5.1 Coffre

DESCRIPTION

L'onglet **Coffre** répertorie toutes les entrées existantes. La sélection de la vue peut également être effectuée via le ruban **Affichage - Coffre**.

En concentrant le contrôle, vous pouvez activer la recherche incrémentielle en tapant des lettres et des chiffres. Utilisez Ctrl+Haut/Bas pour passer à l'entrée correspondante suivante ou précédente et Retour arrière pour supprimer la recherche incrémentielle actuelle.



Coffre

4.5.2 Coffre de l'utilisateur

DESCRIPTION

58

Le **Coffre de l'utilisateur** est un coffre personnalisé pour l'utilisateur pour les entrées de tout type. Il permet à chaque utilisateur de créer des entrées que lui seul peut voir.

Pour créer une nouvelle entrée dans votre Coffre de l'utilisateur, cliquer sur Coffre de l'utilisateur dans votre Volet de navigation et créer votre nouvelle entrée directement à partir de là.

Le Coffre de l'utilisateur est uniquement disponible pour les sources de données suivantes: <u>SQL Server</u>, <u>MySQL</u>, <u>MariaDB</u> et <u>Devolutions</u> <u>Server</u>.

🁌 DevWind 🗘 🗘 🛠
▼ Sessions
▼ 📰 Client
🕨 🚊 Downhill
🔻 🚊 Telemark
Boston
🔻 🌆 Montreal
Services
🐼 Client 1
🚱 Client 2
🥭 Icloud
Devolutions Web Login

Coffre de l'utilisateur

UNE NOTE SUR LES IDENTIFIANTS

Les identifiants dans le Coffre de l'utilisateur peuvent être utilisés de deux manières:

1. À partir d'une session dans le Coffre de l'utilisateur.

2. Lors de l'utilisation de l'entrée de modification (<u>Paramètres spécifiques de</u> <u>l'usager</u>).

Ces restrictions peuvent être facilement comprises lorsque vous gardez à l'esprit que le Coffre de l'utilisateur est en fait contenu dans la zone utilisateur de la base de données. Il doit être utilisé de l'intérieur de lui-même ou en utilisant notre mécanisme d'extension spécifique à l'utilisateur.

4.5.3 Sessions ouvertes

DESCRIPTION

Les **Sessions ouvertes** affichent les sessions en cours d'exécution par type pour la machine locale uniquement. Vous pouvez activer et mettre en avant/fermer toute session ouverte en la sélectionnant dans la liste. Toutes les sessions intégrées sont répertoriées et les sessions externes s'affichent si Remote Desktop Manager est en mesure de voir le type spécifique de session.

SESSIONS LOCALES OUVERTES

Se	ssions en cou	rs d'exécution (Loca	les) 🗘
Туре	Titre	Heure de début	Mode
Ø	Session 1	2020-05-06	Emb
Ø	Session 2	2020-05-06	Emb

Sessions locales ouvertes

NOTES

- Remote Desktop Manager essaie de détecter les sessions ouvertes même si elles n'ont pas été lancées à partir de l'application. Il utilise le nom du processus pour accomplir cette tâche.
- Les sessions VPN n'apparaîtront pas dans la liste.

GLOBAL OPENED SESSIONS

Avec la source de données SQL Server et Remote Desktop Manager, vous pouvez surveiller les sessions en cours d'exécution si elles ont été ouvertes dans Remote Desktop Manager.

~ ~	Sessions e Sessions e États des e	n cou n cou entrée	rs d'e rs d'e s	exécut exécut	tion (Locale tion (Global	es)
0	Session 2	2			2020-0	DE
_	-	έλ.	D	+	0	_

Sessions globales ouvertes

Pour de nombreuses raisons indépendantes de notre volonté, il est possible qu'une session se termine sans que Remote Desktop Manager sache que cela a eu lieu. Cela peut se produire, par exemple, si Remote Desktop Manager n'est pas en cours d'exécution lorsqu'une autre application se termine. Par conséquent, toute session terminée restera répertoriée dans le journal. Vous pouvez la marquer manuellement comme fermée via le menu contextuel en sélectionnant *Marquer comme fermé*.

Pour consulter un journal détaillé, double-cliquez sur une entrée de session.

4.5.4 Entrées favorites

62

DESCRIPTION

Cette vue contient toutes vos *Entrées favorites* qui ont été configurées dans la source de données actuelle.

Cela est utile lorsque le nombre d'entrées gérées devient trop important ou si vous devez conserver une structure de répertoire stricte pour conserver vos entrées.



Entrées favorites

4.5.5 Entrées les plus récemment utilisées

DESCRIPTION

Cette vue affiche les entrées les plus récemment utilisées pour une source de données spécifique sur l'ordinateur local.



Entrées les plus récemment utilisées

4.6 Zone de contenu

DESCRIPTION

La **Zone de contenu** contient les différents tableaux de bord pour gérer Remote Desktop Manager ainsi que les sessions intégrées. Un seul tableau de bord est actif à la fois en fonction du nœud actuellement sélectionné dans le volet de navigation.

Les tableaux de bord existants sont décrits plus en détail dans leurs propres rubriques d'aide:

- <u>Sessions</u>
- Entrées de données
- Groupes
- Identifiants
- Macros/Scripts/Outils

4.6.1 Tableau de bord

DESCRIPTION

The **Dashboard** displays commands and information related to the selected entry. The dashboard is context sensitive and its content depends on the type of the selected entry.

For more information about the dashboard of a specific type of entry, please consult the following topics:

- <u>Sessions</u>
- Information entries
- GroupsFolders
- <u>Credentials</u>
- 4.6.1.1 Sessions

DESCRIPTION

Le tableau de bord affiche une vue rapide montrant les actions ou informations possibles pour l'entrée sélectionnée. Il contient les mêmes actions que celles trouvées dans le menu contextuel et le ruban. Il est également possible d'accéder aux Macros/Scripts/Outils disponibles pour la sélection actuelle.

64



Tableau de bord d'une entrée session

4.6.1.2 Entrées de données

DESCRIPTION

Le tableau de bord affiche une vue rapide montrant les actions possibles ou des informations pour la saisie de données actuelle. Il contient les mêmes actions que celles trouvées dans le menu contextuel et le ruban.



Tableau de bord d'une entrée

4.6.1.3 Dossier

DESCRIPTION

Le tableau de bord affiche les entrées de groupe. Il est possible d'afficher directement les détails du groupe ou d'afficher uniquement les informations concernant l'élément sélectionné.

Tableau de bord Sessions Devolution	ins			
Actions	🚔 🔳 🗊 Entr	rées	Nom dutilicateur	Description
+	The volutions \	S	Nom a autisateur	Description
Nouvelle entrée	 Ø Session 1 Ø Session 2 ⊕ Website DEV 			
Propriétés				

Tableau de bord d'un dossier groupe

4.6.1.4 Identifiants

DESCRIPTION

Le tableau de bord affiche une vue rapide montrant les actions ou informations possibles pour l'entrée d'identifiants. Il est possible de visualiser facilement les entrées qui utilisent l'entrée d'identifiant.

🔮 Tableau de bord			
P Nom du tech	nnicien		
Actions			🔳 💼 📑 Aperçu
	5	61	Nom du technicien Nom d'utilisateur / mot de passe
Voir mot de passe	Copier nom d'utilisateur et	Copier le nom d'utilisateur	
j	6	+	Dossier
Copier le mot de passe	Copier le domaine	Nouvelle entrée	
			Date de création
Propriétés			

Tableau de bord Identifiants

4.7 Bas de page

DESCRIPTION

La section **Bas de page** affiche les différents volets fournis avec Remote Desktop Manager.

🚳 Tableau de bord							
Session 1							□ ★
Actions			= # \$ \$	0 🔳 Outi	ls/Scripts/Ma	cros	
			G	22	(<u>G</u>)	R.	
Ouvrir session	Ouvrir (externe)	Ouvrir (intégrée / à onglet)	Rapport d'inventaire	Wake on Lan	Ping continu	Ping	
		P		W			
Ouvrir (plein écran)	Ouvrir console / mode admin	Ouvrir (Sélectionner des	Tracer route	Macro			
	É	4					
Ouvrir (demander les identifiants)	Ouvrir à partir d'un modèle	Ouvrir les dossiers partagés					
			= 0 <				
			≡ 0 <				

Bas de page

Veuillez consulter les rubriques suivantes pour plus d'informations:

- Description
- Information
- Sous-connexion

4.7.1 Description

DESCRIPTION

Le **Bas de page Description** affiche le contenu du champ Description de l'entrée sélectionnée.

	0 <	
Session RDP test		
	Description	

4.7.2 Information

DESCRIPTION

Le volet *Informations* contient un large éventail d'informations sur l'entrée. Certains purement informatifs et certains de nature opérationnelle. Il contient plusieurs onglets afin de présenter autant d'informations que possible.

		≣ 🚺 📢	
Général Logiciel	OS:		•
Contact	Hôte:	MAC:	*
 Achat Champs personnali 	IP:	Architecture:	×
IIIÎ Statistiques	Domaine:	Tiroir:	
	Site:	Détails:	
	Rack:	Version:	
	Machine virtuelle		
	Serveur:	~	

Information

4.7.3 Sous-connexion

DESCRIPTION

L'onglet **Sous-connexion** est utilisé lorsque vous avez défini des sous-connexions pour votre entrée actuelle.

≡ 0 <	
🔑 Nom du technicien	
	_

Sous-connexion

Sources de données



5 Sources de données

DESCRIPTION

Les sources de données sont au cœur de Remote Desktop Manager, c'est les conteneurs qui contiennent toutes vos entrées.

Une source de données peut être un fichier ou une base de données; vous pouvez définir plusieurs sources de données comme indiqué ci-dessous. Ils doivent être configurés sur tous les postes de travail.

Devolution Online Drive	-	Général Paramètres Mise à n	iveau Coffre privé Avancée	
Devolutions Online Drive	Nom:		Microsoft 0	
Devolutions Online Dri	Hôte:	VWINDSRV-SQL.WINDJAMMER.L (Local) or IP or Server name	OC\SQL2016	
DODB -		Connexion à la base de données	0	
DODB	Nom d'utilisateur:		Modifiable	
-	Mot de passe:		8	
DPS		Toujours demander le mot de p	asse	
DPS	Base de données:	SQL	*	
	2 facteurs:	Aucun		
		Tester Serveur		
		lester base de donne	es	

Sources de données

PARAMÈTRES

SOURCES DE DONNÉES MULTIPLES

Vous pouvez configurer plusieurs sources de données dans l'application. Ces sources de données peuvent être de différents types, mais il n'y en a qu'une seule active à la fois.

Vous pouvez passer d'une source de données à une autre via la zone de liste déroulante des sources de données ou dans *Fichier - Sources de données*.

脧 Sql	0 C	*
▼ Sql		Π
🔻 📷 Windjammer		- 11
V Sessions		- 11
🔻 📰 Groupe 1		
Session 1		
Session 2		

Choisir une source de données

UTILISER LA SOURCE DE DONNÉES PAR DÉFAUT

Vous pouvez attribuer une source de données par défaut au démarrage. Elle sera par défaut automatiquement ouverte au démarrage de Remote Desktop Manager.



Utiliser la source de données par défaut

DERNIÈRE SOURCE DE DONNÉES UTILISÉE

Au lieu de sélectionner une source de données par défaut, vous pouvez sélectionner l'option **Dernière source de données utilisée** et la dernière source de données que vous avez utilisée s'ouvrira automatiquement au démarrage. Il s'agit du paramètre par défaut pour les nouvelles installations.

Sq1 + - ☆ @ ⊇ ■ •≅ ≅•	Tester base de données	
Au démarrage: Dernière source de données utilisée		Annuler OK

Dernière source de données utilisée

PARAMÈTRES DES SOURCES DE DONNÉES
Les <u>Sources de données avancées</u> peuvent contenir des paramètres spécialisés ou des stratégies globales. Ces paramètres sont enregistrés directement dans la base de données.

5.1 Créer une source de données

DESCRIPTION

PARAMÈTRES

CRÉER UNE NOUVELLE SOURCE DE DONNÉES

1. Pour créer une nouvelle source de données, cliquer sur le bouton sources de données à côté de la zone de source de données.

脧 Sql	0	C	*
▼ Sql			
🔻 📷 Windjammer			- 11
V 📰 Sessions			- 11
▼ 📰 Groupe 1			
Session 1			
Session 2			

Bouton sources de données

2. Cliquer sur le signe plus pour créer une nouvelle source de données.



Nouvelle source de données

 Sélectionner le type de source de données que vous souhaitez créer et cliquez sur OK.

Individu Équipe	Devolutions Online Data Enterprise	ibase Devolutions Online Drive
	Devolutions Password S Enterprise	erver Dropbox Free
	Google Drive	MariaDB Enterorise
	Microsoft SQL Azure Enterprise	Microsoft SQL Server Enterprise
	N 11 001	• ••• *

Choisir un type de source de données

 Configurer tous vos paramètres de connexion. Vous pouvez vérifier la validité des informations entrées en utilisant *Tester Serveur* ou *Tester Identifiants* (selon le type de source de données que vous créez).

Nom				Microsoft 3
Hôte:	(1 1D 0			
	(Local) or IP or S	ervername		
	Connexion a	la base de donnée	35	
Nom d'utilisateur:				Modifiable
Domaine:				
Mot de passe:				2
	Toujours de	emander le mot de	nasse	10
			pusse	
Base de données:				*
2 facteurs:	Aucun			
		Tester Serveur		
	T	ester base de don	nées	

Paramètres de source de données

5. Si vous utilisez une base de données existante, cliquer sur le bouton de réglage à côté de la **Base de données** pour sélectionner votre base de données, puis cliquer sur **Tester base de données** pour vérifier qu'elle fonctionne correctement.

Général	Paramètres	Mise à niveau	Coffre privé	Avancée	
Nom:				Microsof	it ᅌ
Hôte:					
	(Local) or IP or S	erver name			
	Connexion à l	a base de donnée	IS .	<u> </u>	
Nom d'utilisateur:				🗌 Modifi	able
Domaine:					
Mot de passe:				8	
	Toujours de	mander le mot de	passe		
Base de données:				*	
2 facteurs:	Aucun				
		Tester Serveur			
	Te	ster base de doni	nées		
				Annuler	ОК

Paramètres de source de données - Base de données

6. Si vous souhaitez créer une nouvelle base de données, cliquer sur l'onglet *Mise à niveau*, puis sélectionner *Créer une base de données*.

Généra	Paramètres	Mise à niveau	Coffre privé	Avancée)
		Tantas Camuna			
		lester Serveur			
	Crée	r base de donnée	s		
	Mettre à	jour base de don	nées		
	Teste	er base de donnée	s		
	Envoyer le sch	néma au soutien v	ia courriel		
	Afficher le	s scripts de mises	a jour		
				Annuler	ОК

Mise à niveau - Créer base de données

 Une fois toutes les étapes terminées, vous pouvez sélectionner la source de données que vous venez de créer en cliquant sur la flèche à côté de la zone de liste déroulante des sources de données.



Choisir une source de données

5.2 Types de sources de données

DESCRIPTION

Remote Desktop Manager prend en charge plusieurs types de sources de données. Pour commencer, décider quelle source de données vous utiliserez. Ø

Lors de l'installation initiale, vous exécuterez à partir d'une source de données locale qui est une base de données SQLite.

TYPES DE SOURCES DE DONNÉES

Nom	Description	Avantages et inconvénients
Devolution s Online Database	Remote Desktop Manager se connecte au coffre en ligne Devolutions. Noter qu'il existe différents niveaux d'abonnement pour ce produit. Le Basic convient aux microéquipes (jusqu'à 3	 Avantages: Rapide Fiable Sécure Selon le niveau d'abonnement, il prend en charge toutes les fonctionnalités, telles que les pièces jointes, les journaux d'activité, le mode hors ligne et la gestion de la sécurité
	utilisateurs), tandis que les éditions <i>Professional</i> et <i>Enterprise</i> sont destinées aux équipes plus importantes. Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubrique <u>Online</u> <u>Database</u> .	Inconvénients: • Ne peut hébergé à l'interne
Devolution s Online Drive	Remote Desktop Manager utilise Devolutions Online Drive pour stocker et synchroniser vos sessions. Accéder à vos sessions où que vous soyez en utilisant une connexion Internet.	Avantages: • Rapide • Fiable • Le service est gratuit

	Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubrique <u>Online Drive</u> .	Inconvénients: • Pas de possibilité de partage • Pas de gestion de la sécurité
Devolution s Server	Remote Desktop Manager utilise Devolutions Server pour stocker les informations de session. Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubrique <u>Devolutions</u> <u>Server</u> .	Avantages: • Rapide • Fiable • Sécure • Prends en charge toutes les fonctionnalités, telles que les pièces jointes, les journaux d'activité, le mode hors ligne et la gestion de la sécurité • Intégration Active Directory Inconvénients: • Installation requise
Dropbox	Remote Desktop Manager utilise l'API Dropbox pour récupérer le fichier XML à partir du coffre configuré. Pour plus d'informations, veuillez consulter le sujet <u>Dropbox</u> .	 Avantages: Peut être partagé en mode lecture seule Les sauvegardes (par Dropbox) sont automatiques L'infrastructure de stockage est gratuite (si dans votre quota de stockage gratuit)

		 Inconvénients: Pas de gestion de la sécurité Il existe une possibilité de conflit ou de corruption de données Ne prends pas en charge toutes les fonctionnalités, telles que les pièces jointes, les journaux d'activité, le mode hors ligne et la gestion de la sécurité L'intégration Dropbox utilise le SDK Dropbox, donc toutes les fonctionnalités exclusives aux éditions Business ou Enterprise ne sont PAS prises en charge.
MariaDB	Remote Desktop Manager utilise MariaDB pour enregistrer et gérer toutes les sessions. Il s'agit de l'une des sources de données disponibles pour un environnement multi-utilisateur. Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubrique <u>MariaDB</u> .	Avantages: • Rapide • Fiable • La base de données est gratuite et peut être installée sur Linux • Prends en charge toutes les fonctionnalités, telles que les pièces jointes, les journaux d'activité, le mode hors ligne et la gestion de la sécurité Inconvénients: • MySQL doit être installé

Microsoft SQL Azure	Remote Desktop Manager utilise la plateforme cloud de Microsoft pour enregistrer et gérer toutes les sessions.	Avantages: • Rapide • Fiable • Sécure • Prends en charge toutes les fonctionnalités, telles que les pièces jointes, les journaux d'activité, le mode hors ligne et la gestion de la sécurité Inconvénients: • Microsoft Azure doit être configurée
Microsoft SQL Server	Remote Desktop Manager utilise Microsoft SQL Server pour enregistrer et gérer toutes les sessions. Il s'agit de l'une des sources de données disponibles pour un environnement multi- utilisateur. Pour plus d'informations, consultez la rubrique <u>SQL Server</u> (<u>MSSQL</u>).	Avantages: • Rapide • Fiable • Sécure • Prends en charge toutes les fonctionnalités, telles que les pièces jointes, les journaux d'activité, le mode hors ligne et la gestion de la sécurité • SQL Server Express est gratuit Inconvénients: • SQL Server doit être installé

MySQL	Remote Desktop Manager utilise une base de données MySQL pour enregistrer et gérer toutes les sessions. Il s'agit de l'une des sources de données disponibles pour un environnement multi- utilisateur. Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubrique <u>MySQL</u> .	Avantages: • Rapide • Fiable • La base de données est gratuite et peut être installée sur Linux • Prends en charge toutes les fonctionnalités, telles que les pièces jointes, les journaux d'activité, le mode hors ligne et la gestion de la sécurité Inconvénients: • MySQL doit être installé
Devolution s Password Hub Business	Remote Desktop Manager se connecte au coffre Devolutions Password Hub Business. Noter qu'il existe différents niveaux d'abonnement pour ce produit. Pour plus d'informations, veuillez consulter les <u>fonctionnalités</u> ou la rubrique <u>Password Hub Business</u> .	Avantages: • Rapide • Fiable • Sécure • Partageable. Inconvénients: • Ne peut hébergé à l'interne • Pas de mode hors ligne
Devolution s Password	Remote Desktop Manager utilise Devolutions Password Hub Personal pour stocker et synchroniser vos sessions.	Avantages: • Rapide

Hub Personal	Accéder à vos sessions où que vous soyez en utilisant une connexion Internet. Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubrique <u>Password</u> <u>Hub Personnal</u> .	 Fiable Le service est gratuit Inconvénients: Pas de possibilité de partage Pas de mode hors ligne
SQLite	Remote Desktop Manager utilise une base de données SQLite pour stocker les informations de session. Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubrique <u>SQLite</u> .	Avantages: • Rapide • Fiable • La base de données est gratuite • Prends en charge toutes les fonctionnalités, telles que les pièces jointes, les journaux d'activité, le mode hors ligne et la gestion de la sécurité Inconvénients: • SQLite doit être installé • Pas de possibilité de partage
XML	Remote Desktop Manager enregistre les paramètres directement dans un fichier au format XML. Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubrique <u>XML</u> .	Avantages: • Sauvegarde facile • Peut-être modifié manuellement ou par un système externe • Rien à installer



5.2.1 Sources de données avancées

DESCRIPTION

Les sources de données avancées s'exécutent généralement sur un système de gestion avancé, soit un système de gestion de base de données ou nos propres services en ligne Devolutions.

Cela permet à Remote Desktop Manager de prendre en charge ces fonctionnalités:

- Téléchargement de documents et pièces jointes des entrées
- Audit et journalisation
- Sécurité avancée avec la <u>Gestion des utilisateurs</u> et les <u>Groupes de sécurité</u> (<u>Ancien</u>)
- Mode hors connexion
- <u>Authentification 2 facteurs</u>

Actuellement, les sources de données avancées sont:

- Devolutions Server
- MariaDB
- MySQL
- <u>Devolutions Online Database</u>
- <u>SQL Server (MSSQL)</u>
- SQL Azure
- Password Hub Business
- 5.2.1.1 Devolutions Server

DESCRIPTION

Devolutions Server est un coffre autohébergé pour stocker et partager vos connexions et identifiants à distance. Vous pouvez trouver plus d'informations sur le site Web du produit <u>ici</u>.

POINTS FORTS

- Serveur de sécurité haut de gamme pour votre entreprise.
- Prise en charge des facteurs AzureMFA 2 pour Devolutions Server.
- Partager vos sessions avec plusieurs utilisateurs.
- Peut être déployé en ligne.
- Prends en charge l'authentification Windows et l'intégration de groupe Active Directory.
- Optimisation de la mise en cache côté client et serveur.



À l'heure actuelle, Devolutions Server prend uniquement en charge SQL Server et SQL Azure en tant que base de données.

Pour plus d'informations, veuillez consulter ces rubriques:

- Installation de Devolutions Server
- Liste de vérification relative à la sécurité

CONFIGURER LA SOURCE DE DONNÉES DU SERVEUR SUR TOUTES VOS MACHINES CLIENTES.

Entrer le nom de la source de données et l'URL du serveur. Assurez-vous d'utiliser le bon protocole si SSL est requis par le serveur (HTTPS).

Vous pouvez également exporter les informations sur la source de données, puis importer le fichier dans vos postes de travail clients, comme décrit dans la rubrique <u>Importer/Exporter</u> la source de données.

PARAMÈTRES

CONNEXION

11011.					
Hote:	Utiliser l'authentific	ation Office 365		×	
Nom d'utilisateur:	ounser requirementer				
Nom a atmatteur.	Toujours demander	le nom d'utilisat	eur		
Mot de passe:					
mot de passe.	Toujours demander	le mot de passe			
	Tester connexion				

Devolutions Server - Général

Option	Description
Nom	Nom de la source de données.
Hôte	Nom de l'hôte de Devolutions Server.
Nom d'utilisateur	Nom d'utilisateur pour se connecter à la source de données.
Mot de passe	Mot de passe pour se connecter à la source de données.
Tester connexion	Tester la connexion avec Devolutions Server pour valider si les informations appropriées ont été fournies.
Toujours demander le nom d'utilisateur	Toujours demander le nom d'utilisateur lors de la connexion à la source de données.
Toujours demander le mot de passe	Toujours demander le mot de passe lors de la connexion à la source de données.

COFFRE DE L'UTILISATEUR

Général	Coffre privé	Avancée		
Par défaut			0	
			Annular	01
	Général Par défaut	Général Coffre privé Par défaut	Général Coffre privé Avancée Par défaut	Général Coffre privé Avancée Par défaut

Devolutions Password Server - Coffre de l'utilisateur

Option	Description
Type de connexion	Si vous utilisez des Coffre de l'utilisateur, cliquer sur les flèches pour sélectionner votre Coffre.

AVANCÉE

G	énéral Coffre privé Avancée
Mode de la cache:	Intelligente
	Demander le mode hors-ligne au démarrage
Mode ping en ligne:	Aucun
	Déconnexion Auto
Mode d'accès outils à distance:	Par défaut 📀
	Gérer la cache
	Annuler OK

Devolutions Password Server - Avancée

Description
Chaque fois que vous vous connecterez à votre source de données, vous serez invité à utiliser la source de données en mode hors ligne.
Détermine comment les entrées seront rechargées dans la source de données. Voir la rubrique <u>Mode de la cache</u> pour plus d'informations.
Indique le mode de ping préféré en ligne. Choisir entre: • <i>Aucun</i>
Requête web
Si la méthode ping en ligne ne fonctionne pas, elle se mettra automatiquement hors ligne.
Sélectionner votre mode d'accès aux outils à distance entre: • <i>Local</i>

	Via une source de données
Gérer la cache	Gérer votre cache sur votre ordinateur pour l'analyser, le vider, le réparer ou le supprimer. Cela peut être très utile lorsque vous rencontrez des problèmes hors ligne. Pour plus d'informations, veuillez suivre ce <u>lien</u> .

5.2.1.2 MariaDB

DESCRIPTION



Remote Desktop Manager utilise MariaDB en remplacement de MySQL. Il est pris en charge que dans l'édition Enterprise.



Pour plus de sécurité, vous pouvez activer le cryptage SSL pour communiquer avec votre instance de serveur MariaDB.

POINTS FORTS

- Les données peuvent être partagées sur une base de données MariaDB installée sur n'importe quel système d'exploitation pris en charge par MySQL.
- Prise en charge complète des journaux d'activité et des pièces jointes.
- Prise en charge de la sécurité intégrée.

PARAMÈTRES

Général	Mise à niveau Coffre privé Avancée
Nom:	
Hôte:	Port: 3306 0
Nom d'utilisateur:	🗌 Modifiable
Mot de passe:	8
	Toujours demander le mot de passe
Schéma:	*
2 facteurs:	Aucun
	Tester l'hôte
	Tester schéma
	Annuler OK

MariaDB - Général

Option	Description
Nom	Nom de la source de données.
Hôte	Nom de l'hôte (nom du serveur) où la source de données sera stockée.
Port	Entrer le port du nom du serveur où la source de données sera stockée.
Nom d'utilisateu r	Nom d'utilisateur utilisé pour accéder au serveur hôte.
Mot de passe	Mot de passe utilisé pour accéder au serveur hôte.

Schéma	Nom du schéma (base de données) sur le serveur MySQL.
2 facteurs	Activer l' <u>Authentification 2 facteurs</u> pour accéder à votre source de données.
Tester l'hôte	Tester la connexion avec l'hôte (nom du serveur) pour valider si les informations appropriées ont été fournies.
Tester schéma	Tester la connexion avec le schéma pour valider si les informations appropriées ont été fournies.

AVANCÉE

	Wilse a Hiveau	Come prive Avancee
	Mode de la cach	e: Intelligente
Actual	sation automatiou	Demander le mode hors-ligne au démarrage
Protoch	adon adonada	Désactiver le verrouillage
	Délai de connexio	n: 30 C sec
	Mode ping en lign	e: Aucun
		Déconnexion Auto Gérer la cache
		Paramètres avancés
		Annuler OK

MariaDB - Avancée

Option

Description

Demander le mode hors-ligne au démarrage	Chaque fois que vous vous connecterez à votre source de données, vous serez invité à utiliser la source de données en mode hors ligne.
Mode de la cache	Détermine comment les entrées seront rechargées dans la source de données. Voir la rubrique <u>Mode de la cache</u> pour plus d'informations.
Actualisation automatique	Définir l'intervalle d'actualisation automatique.
Délai de connexion	Temps d'attente avant un délai de connexion.
Délai de commande	Temps d'attente avant un délai de commande.
Mode ping en ligne	Indique le mode de ping préféré en ligne. Choisir entre: • Aucun • Scan du port
Déconnexion auto	Si la méthode ping en ligne ne fonctionne pas, elle se mettra automatiquement hors ligne.
Gérer la cache	Gérer votre cache sur votre ordinateur pour l'analyser, le vider, le réparer ou le supprimer. Cela peut être très utile lorsque vous rencontrez des problèmes hors ligne. Pour plus d'informations, veuillez suivre ce <u>lien</u> .
Paramètres avancés	Modifier directement les valeurs de chaîne de connexion.

MISE À NIVEAU

Général	Mise à niveau	Coffre privé	Avancée
	Tester I	hôte	
	Créer un s	schéma	
	Mettre à jour	le schéma	
	Tester so	héma	
Envo	yer le schéma au	soutien via cou	rriel
A	fficher les scripts	de mises à jour	r
			Annu

MariaDB - Mise à niveau

Option	Description
Tester l'hôte	Tester la connexion avec l'hôte (nom du serveur) pour valider si les informations appropriées ont été fournies.
Créer un schéma	Créer le schéma (base de données) sur le serveur MariaDB pour utiliser Remote Desktop Manager.
Mettre à jour le schéma	Mettre à jour le schéma (base de données) sur le serveur MariaDB, si nécessaire, pour utiliser Remote Desktop Manager.
Tester schéma	Tester la connexion avec le schéma (base de données) pour valider si les informations appropriées ont été fournies.
Afficher les scripts de mises à jour	Afficher le script de mise à jour.

5.2.1.3 MySQL

94

DESCRIPTION



Remote Desktop Manager utilise une base de données MySQL pour stocker les données de session. Il n'est pris en charge que dans l'édition Enterprise.



Pour plus de sécurité, vous pouvez activer le cryptage SSL pour communiquer avec votre instance de MySQL.

POINTS FORTS

- Les données peuvent être partagées sur une base de données MySQL installée sur n'importe quel système d'exploitation pris en charge par MySQL.
- Prise en charge complète des journaux d'activité et des pièces jointes.
- Prise en charge de la sécurité intégrée. (Nécessite une distribution commerciale v5.5.16 de MySQL).

PARAMÈTRES

Général	Mise à niveau Coffre privé Avancée
Nom:	
Hôte:	Port: 3306 0
	Sécurité intégrée
	Nécessite : distribution commerciale de ConvertXtoDVD de MySQL
Nom d'utilisateur:	
Mot de passe:	8
	Toujours demander le mot de passe
Schéma:	*
2 facteurs:	Aucun
	Tester l'hôte
	Tester schéma
	Annuler OK

MySQL - Général

Option	Description
Nom	Nom de la source de données.
Hôte	Nom de l'hôte (nom du serveur) où la source de données sera stockée.
Port	Entrer le port du nom du serveur où la source de données sera stockée.
Nom d'utilisateu r	Nom d'utilisateur utilisé pour accéder au serveur hôte.
Mot de passe	Mot de passe utilisé pour accéder au serveur hôte.
Schéma	Nom du schéma (base de données) sur le serveur MySQL.

2 facteurs	Activer l' <u>Authentification 2 facteurs</u> pour accéder à votre source de données.
Tester l'hôte	Tester la connexion avec l'hôte (nom du serveur) pour valider si les informations appropriées ont été fournies.
Tester schéma	Tester la connexion avec le schéma pour valider si les informations appropriées ont été fournies.

AVANCÉE

		(
M	lode de la cachi	e: Intelligent	ie 🔽
		Demand	ler le mode hors-ligne au démarrage
Actualisat	ion automatique	a: 0 0	sec
		Désactiv	ver le verrouillage
Dé	lai de connexio	n: 30 C	sec
Déla	ai de commande	e: 60 C	sec
Mo	de ping en lign	e: Aucun	0
		🗾 Déconne	exion Auto
		Gérer	la cache
		Paramèt	res avancés

MySQL - Avancée

Option	Description
Demander le mode hors-ligne au démarrage	Chaque fois que vous vous connecterez à votre source de données, vous serez invité à utiliser la source de données en mode hors ligne.
Mode de la cache	Détermine comment les entrées seront rechargées dans la source de données. Voir la rubrique <u>Mode de la cache</u> pour plus d'informations.
Actualisation automatique	Définir l'intervalle d'actualisation automatique.

Délai de connexion	Temps d'attente avant un délai de connexion.
Délai de commande	Temps d'attente avant un délai de commande.
Mode ping en ligne	Indique le mode de ping préféré en ligne. Choisir entre: • Aucun • Scan du port
Déconnexion auto	Si la méthode ping en ligne ne fonctionne pas, elle se mettra automatiquement hors ligne.
Gérer la cache	Gérer votre cache sur votre ordinateur pour l'analyser, le vider, le réparer ou le supprimer. Cela peut être très utile lorsque vous rencontrez des problèmes hors ligne. Pour plus d'informations, veuillez suivre ce <u>lien</u> .
Paramètres avancés	Modifier directement les valeurs de chaîne de connexion.

MISE À NIVEAU

 Général 🚺	/lise à niveau	Coffre privé	Avancée	
	Tester	hôte		
	Créer un s	cháma		
	Mattra à jour	le schéma		
	Tostor sr	hóma		
Envoyor	la coháma au	coution via cou	rrial	
Affic	har lae eariste	de mises à jour		
And	mer les scripts	de mises a jour		
			Annuler	

MySQL - Mise à niveau

Option	Description
Tester l'hôte	Tester la connexion avec l'hôte (nom du serveur) pour valider si les informations appropriées ont été fournies.
Créer un schéma	Créer le schéma (base de données) sur le serveur MySQL pour utiliser Remote Desktop Manager.
Mettre à jour le schéma	Mettre à jour le schéma (base de données) sur le serveur MySQL, si nécessaire, pour utiliser Remote Desktop Manager.
Tester schéma	Tester la connexion avec le schéma (base de données) pour valider si les informations appropriées ont été fournies.
Afficher les scripts de mises à jour	Afficher le script de mise à jour.

5.2.1.4 Devolutions Online Database

DESCRIPTION

Veuillez consulter la rubrique <u>Devolutions Online Database</u> pour plus d'informations sur ce service.

PARAMÈTRES

Nom:		Créer un compte gratuit
Nom d'utilisateur:		
	Demander les identifiants	
Base de données:		* +
ID de la source de données:		
Serveur:	https://cloud.devolutions.net	<u> </u>
2 facteurs:	Aucun	
		Annuler OK

Devolutions Online Database - Général

Option	Description
Nom	Nom de la source de données.
Nom d'utilisateur	Adresse courriel utilisée pour se connecter en ligne.
Demander les identifiants	Toujours demander les identifiants lorsque vous vous connectez à la source de données.

Créer un compte gratuit	Créer un nouveau Compte Devolutions.
Base de données	Nom de la source de données créée en ligne. Vous devez utiliser le bouton engrenage pour la sélectionner dans la liste des sources de données en ligne disponibles pour le courriel entré.
ID de la source de données	Clé unique pour identifier la source de données.
Serveur	Adresse du serveur de base de données en ligne.
2 facteurs	Activer l' <u>Authentification 2 facteurs</u> pour accéder à votre source de données.

AVANCÉE

Mode de la cache:	Intelligente
	Demander le mode hors-ligne au démarrage
Mode ping en ligne:	Aucun
	Gérer la cache

Devolutions Online Database - Avancée

Option	Description
Demander le mode	Chaque fois que vous vous connecterez à votre source
hors-ligne au	de données, vous serez invité à utiliser la source de
démarrage	données en mode hors ligne.

Mode de la cache	Déterminer comment les entrées seront chargées à partir de la source de données. Voir la rubrique <u>Mode de la cache</u> pour plus d'informations.
Mode ping en ligne	 Indiquer le mode de ping préféré en ligne. Choisir entre: <i>Aucun</i> <i>Requête web</i>
Gérer la cache	Gérer votre cache sur votre ordinateur pour l'analyser, la vider, la réparer ou la supprimer. Cela peut être très utile si vous rencontrez des problèmes hors connexion. Pour plus d'informations, veuillez consulter <u>Gérer la cache</u> .

5.2.1.4.1 Activer un abonnement

DESCRIPTION

Veuillez consulter la rubrique <u>Activer un abonnement</u> pour plus d'informations sur ce service.

5.2.1.4.2 Activer l'abonnement à la version d'essai

DESCRIPTION

Veuillez consulter la rubrique <u>Activer l'abonnement à la version d'essai</u> pour plus d'informations sur ce service.

5.2.1.5 Password Hub Business

DESCRIPTION

Devolutions Password Hub Business, est pour les entreprises qui ont besoin de partager des mots de passe et des identifiants au sein de leur organisation

Veuillez consulter notre site Web pour plus d'informations sur ce service.



Pour commencer dès aujourd'hui votre essai gratuit de Devolutions Password Hub Business, <u>cliquez ici</u>.

PARAMÈTRES

	Général VPN Avancé	
Nom:		
Nom d'utilisateur:		
Hôte:		\$
		Annuler OK

OPTION	DESCRIPTION
Nom	Nom de la source de données.
Nom d'utilisateur	Votre adresse courriel du <u>Compte Devolutions</u> .

OPTION	DESCRIPTION
Hôte	Copier dans <i>Hôte</i> votre URL Devolutions Password Hub Business (ex: https://windjammer.devolutions.app/) ou cliquer sur l'écrou pour obtenir une liste déroulante à sélectionner.

VPN

Ouvrir un VPN pour accéder à vos données avant de vous connecter à votre Devolutions Online Database.

	Général VPN Avancé	
Type:	À la première connexion	
Fichier RDM:		* 🖻
Substituer identifiants		
Nom d'utilisateur:		
Domaine:		
Mot de passe:		
	Annuler	ОК

AVANCÉ

Définir l'intervalle d'actualisation automatique.

	Général	VPN	Avancé		
Actualisation automatique	600 🗘 se	c			
				Annuler	ок

5.2.1.6 SQL Server (MSSQL)

DESCRIPTION



Remote Desktop Manager utilise la puissance de SQL Server de Microsoft pour enregistrer et gérer toutes les sessions.

SQL Server de Microsoft pris en charge:

- 2019 sur Windows et Linux (toutes éditions)
- 2017 sur Windows et Linux (toutes éditions)
- 2016 Service Pack 2
- 2014 Service Pack 3
- 2012 Service Pack 4

Nous prenons également en charge les fonctionnalités suivantes:

- Groupe de disponibilité "Always on"
- Regroupement
- Expédition des journaux
- Mise en miroir de bases de données

Voir la rubrique <u>Configurer SQL Server</u> pour plus de détails sur la configuration.

POINTS FORTS

- Cette source de données permet la gestion des utilisateurs avec un modèle de sécurité supérieur
- Le mode hors ligne peut être utilisé lorsque le serveur n'est pas disponible ou lorsque l'utilisateur est en déplacement
- Journaux complets des connexions et prise en charge des pièces jointes
- La source de données prend en charge une actualisation automatique à votre intervalle préféré

 $\boldsymbol{\otimes}$

Une stratégie de sauvegarde de base de données appropriée doit être mise en œuvre pour minimiser les pertes de données possibles.



Active directory dans une source de données SQL Server n'est plus pris en charge dans Remote Desktop Manager pour macOS.



Selon le "Recovery Model" de la base de données sous-jacente, certaines opérations de maintenance peuvent devoir être planifiées pour s'exécuter régulièrement afin de maintenir l'intégrité de la base de données. Veuillez consulter <u>Recovery Model</u>.



Pour configurer une source de données Serveur SQL, veuillez lire la <u>Configurer SQL Server</u>.

PARAMÈTRES

Nom	1			Microsoft
Nom.				Microsoft
Hôte:	(Local) or IP or 9	enver name		
	Conneyion à	la baca da donná	0.0	
	Connexion a	la base de donne	35	×
Nom d'utilisateur:				Modifiable
Domaine:				
Mot de passe:				8
	Toujours de	emander le mot de	e passe	
Base de données:				*
2 facteurs:	Aucun			
		Tester Serveur		
		ester base de don	nées	

SQL Server - Général

Option	Description
Nom	Nom de la source de données.
Hôte	Nom du serveur sur lequel la source de données sera stockée.
Type de connexion	Sélectionner votre mode de connexion entre la connexion à la base de données ou la connexion personnalisée.
Nom d'utilisateur	Nom d'utilisateur pour se connecter à la source de données.
Domaine	Nom du domaine pour accéder au serveur.
Mot de passe	Mot de passe pour se connecter à la source de données.

Base de données	Nom de la base de données créée en ligne. Vous devez utiliser le bouton engrenage pour la sélectionner.
2 facteurs	Activer l' <u>Authentification 2 facteurs</u> pour accéder à votre source de données.
Tester Serveur	Tester la connexion avec le serveur pour valider si les informations appropriées ont été fournies.
Tester base de données	Tester la connexion avec la base de données pour valider si les informations appropriées ont été fournies.

PARAMÈTRES

Général	Paramètres	Mise à niveau	Coffre privé	Avancée	
Actualisation	automatique:	0 C sec			
Mode	ping en ligne:	Aucun	C)		
		Deconnexion A	uto		
				Annuler	ОК

SQL Server - Paramètres

Option	Description
Actualisatio n	Définir l'intervalle d'actualisation automatique.
automatiqu e	
-----------------------	---
Mode ping en ligne	Indique le mode de ping préféré en ligne. Choisir entre: • Aucun • Scan du port
Déconnexio n Auto	Si la méthode ping en ligne ne fonctionne pas, elle se mettra automatiquement hors ligne.

AVANCÉE

Gén	éral Paramètres	Mise à niveau	Coffre privé	Avancée
	Mode de la ca	che: Intelligente	• 0	
		Demande	er le mode hors-	ligne au démarrage
	Délai de connex	tion: 30 🗘	sec	
	Délai de commar	nde: 60 🗘	sec	
		Autoriser	mise à niveau d	le la base de donnés beta
		Gérer	la cache	
		Paramètre	es avancés	
				Annuler OK

SQL Server - Avancée



Demander le mode hors-ligne au démarrage	Chaque fois que vous vous connecterez à votre source de données, vous serez invité à utiliser la source de données en mode hors ligne.
Mode de la cache	Détermine comment les entrées seront rechargées dans la source de données. Voir la rubrique <u>Mode de la cache</u> pour plus d'informations.
Délai de connexion	Temps d'attente avant un délai de connexion.
Délai de commande	Temps d'attente avant un délai de commande.
Gérer la cache	Gérer votre cache sur votre ordinateur pour l'analyser, le vider, le réparer ou le supprimer. Cela peut être très utile lorsque vous rencontrez des problèmes hors ligne. Pour plus d'informations, veuillez suivre ce <u>lien</u> .
Paramètre s avancés	Modifier directement les valeurs de chaîne de connexion

MISE À NIVEAU

Tester Serveur Créer base de données Mettre à jour base de données Tester base de données Envoyer le schéma au soutien via courriel Afficher les scripts de mises à jour	Tester Serveur Créer base de données Mettre à jour base de données Tester base de données Envoyer le schéma au soutien via courriel Afficher les scripts de mises à jour	Tester Serveur Créer base de données Mettre à jour base de données Tester base de données Envoyer le schéma au soutien via courriel Afficher les scripts de mises à jour	 Général	Paramètres	Mise à niveau	Coffre privé	Avancée
Tester Serveur Créer base de données Mettre à jour base de données Tester base de données Envoyer le schéma au soutien via courriel Afficher les scripts de mises à jour	Tester Serveur Créer base de données Mettre à jour base de données Tester base de données Envoyer le schéma au soutien via courrie! Afficher les scripts de mises à jour	Tester Serveur Créer base de données Mettre à jour base de données Tester base de données Envoyer le schéma au soutien via courriel Afficher les scripts de mises à jour					
Créer base de données Mettre à jour base de données Tester base de données Envoyer le schéma au soutien via courriel Afficher les scripts de mises à jour	Créer base de données Mettre à jour base de données Tester base de données Envoyer le schéma au soutien via courriel Afficher les scripts de mises à jour	Créer base de données Mettre à jour base de données Tester base de données Envoyer le schéma au soutien via courriel Afficher les scripts de mises à jour			Tester Serveur		
Mettre à jour base de données Tester base de données Envoyer le schéma au soutien via courriel Afficher les scripts de mises à jour	Mettre à jour base de données Tester base de données Envoyer le schéma au soutien via courriel Afficher les scripts de mises à jour	Mettre à jour base de données Tester base de données Envoyer le schéma au soutien via courriel Afficher les scripts de mises à jour		Crée	r base de donnée	s)	
Tester base de données Envoyer le schéma au soutien via courriel Afficher les scripts de mises à jour	Tester base de données Envoyer le schéma au soutien via courriel Afficher les scripts de mises à jour	Tester base de données Envoyer le schéma au soutien via courriel Afficher les scripts de mises à jour		Mettre à	jour base de don	nées 📄	
Envoyer le schéma au soutien via courriel Afficher les scripts de mises à jour	Envoyer le schéma au soutien via courriel Afficher les scripts de mises à jour	Envoyer le schéma au soutien via courriel Afficher les scripts de mises à jour		Teste	er base de donnée	s	
Afficher les scripts de mises à jour	Afficher les scripts de mises à jour	Afficher les scripts de mises à jour		Envoyer le sch	néma au soutien v	ia courriel	
				Afficher le	s scripts de mises	àjour	
		Annuler					Annuler

SQL Server - Mise à niveau

Option	Description
Tester Serveur	Tester la connexion avec le serveur pour valider si les informations appropriées ont été fournies.
Créer base de données	Créer la base de données pour utiliser Remote Desktop Manager.
Mettre à jour base de données	Mettre à jour la base de données, si nécessaire pour utiliser Remote Desktop Manager.
Tester base de données	Tester la connexion avec la base de données pour valider si les informations appropriées ont été fournies.

112 Remote Desktop Manager pour Mac

5.2.1.6.1 Configurer SQL Server

DESCRIPTION

1. Installer SQL Server ou SQL Server Express.



Les instances SQL Server nouvellement installées n'autorisent pas les connexions à distance. Veuiller suivre les instructions de SQL Server.



Pour plus de sécurité, vous pouvez activer le cryptage SSL pour communiquer avec votre instance de SQL Server. Cependant, en raison d'une limitation du cadre, cela n'est pas compatible avec nos versions iOS et Android de Remote Desktop Manager. Veuillez suivre les instructions sur <u>https://support.microsoft.com/en-us/kb/316898</u>.

2. Cliquer sur le bouton de réglage dans le volet de navigation ou aller dans *Fichier - Sources de données*.



Bouton sources de données

3. Cliquer sur le signe plus pour créer une nouvelle source de données.



Nouvelle source de données

4. Sélectionner *Microsoft SQL Server*.

i Individu Équipe	Devolutions Online Databas Enterprise	e Devolutions Online Drive
	Devolutions Password Serve Enterprise	er Dropbox Free
	Google Drive	MariaDB Enterorise
	Microsoft SQL Azure Enterprise	Microsoft SQL Server Enterprise
	N 11 001	

Choisir une source de données

5. Configurer la connexion à votre SQL Server avec un utilisateur disposant de privilèges suffisants pour créer la base de données.

Nom:				Microsoft ᅌ
Hôte:				
	(Local) or IP or	Server name		_
	Connexion	à la base de donné	es	0
Nom d'utilisateur:				Modifiable
Domaine:				
Mot de passe:				2
	Touiours	demander le mot de	e passe	10
Base de données:				*
2 facteurs:	Aucun			
		Tester Serveur		
		Tester base de don	nées	

SQL Server - Général

6. Cliquer sur l'onglet *Mise à niveau* et appuyez sur le bouton *Créer une base de données*. Si la base de données est déjà créée sur SQL Server, appuyer sur le bouton *Mettre à jour la base de données* pour créer les tables appropriées dans la base de données.

Tester Serveur Créer base de données Mettre à jour base de données Tester base de données Envoyer le schéma au soutien via courriel Afficher les scripts de mises à jour	Tester Serveur Créer base de données Mettre à jour base de données Tester base de données Envoyer le schéma au soutien via courriel Afficher les scripts de mises à jour	(Général	Paramètres	Mise à niveau	Coffre privé	Avancée	
Créer base de données Mettre à jour base de données Tester base de données Envoyer le schéma au soutien via courriel Afficher les scripts de mises à jour	Créer base de données Mettre à jour base de données Tester base de données Envoyer le schéma au soutien via courriel Afficher les scripts de mises à jour				Tester Serveur			
Creer base de données Mettre à jour base de données Tester base de données Envoyer le schéma au soutien via courriel Afficher les scripts de mises à jour	Creer base de données Mettre à jour base de données Tester base de données Envoyer le schéma au soutien via courriel Afficher les scripts de mises à jour		E F	0.1	rester serveur			
Mettre à jour base de données Tester base de données Envoyer le schéma au soutien via courriel Afficher les scripts de mises à jour	Mettre à jour base de données Tester base de données Envoyer le schéma au soutien via courriel Afficher les scripts de mises à jour			Cree	r base de donnee	5		
Tester base de données Envoyer le schéma au soutien via courriel Afficher les scripts de mises à jour	Tester base de données Envoyer le schéma au soutien via courriel Afficher les scripts de mises à jour			Mettre à	jour base de don	nées		
Envoyer le schéma au soutien via courriel Afficher les scripts de mises à jour	Envoyer le schéma au soutien via courriel Afficher les scripts de mises à jour			Teste	er base de donnée	s		
Afficher les scripts de mises à jour	Afficher les scripts de mises à jour			Envoyer le sch	néma au soutien v	ia courriel		
				Afficher le	s scripts de mises	à jour		
							Annuler	J

SQL Server - Mise à niveau

7. Une fois la base de données créée, créez un compte d'administrateur Remote Desktop Manager via le menu *Administration - Utilisateurs*.

Si votre base de données a été créée à l'aide d'un Super Utilisateur (exemple: SA), nous vous recommandons de conserver cet utilisateur uniquement pour la création de la base de données et/ou pour la mise à niveau de la base de données. Un compte administrateur Remote Desktop Manager doit d'abord être créé, puis les utilisateurs doivent être créés avec ce compte administrateur Remote Desktop Manager.

8. Connectez-vous à la source de données SQL Server avec le compte d'administrateur Remote Desktop Manager. Pour ce faire, allez dans *Fichier -Source de données* et cliquer sur le bouton de paramétrage pour éditer votre source de données SQL. Entrer ensuite le compte administrateur Remote Desktop Manager que vous avez créé dans le nom d'utilisateur.

Nom:				Microsoft ᅌ
Hôte:				
	(Local) or IP or S	erver name		
	Connexion à	la base de donnée	IS	0
Nom d'utilisateur:				Modifiable
Domaine:				
Mot de passe:				8
	Toujours de	emander le mot de	passe	
Base de données:				*
2 facteurs:	Aucun			
		Tester Serveur		
	T T	ester base de doni	nées	

SQL Server - Général - Nom d'utilisateur

Vous pouvez maintenant commencer la création de vos sessions ou la création de vos utilisateurs.

5.2.1.6.2 Recovery Model

DESCRIPTION

Les opérations de sauvegarde et de restauration de SQL Server se produisent dans le contexte du modèle de récupération de la base de données. Les modèles de récupération sont conçus pour contrôler la maintenance du journal des transactions. Un modèle de récupération est une propriété de base de données qui contrôle la façon dont les transactions sont enregistrées, si le journal des transactions nécessite (et autorise) la sauvegarde et quels types d'opérations de restauration sont disponibles. Il existe trois modèles de récupération: *simple, complet* et *enregistré en masse*. En règle générale, une base de données utilise le modèle de récupération complète ou le modèle de récupération simple. Une base de données peut être basculée vers un autre modèle de récupération à tout moment.



Pour plus d'informations sur les modèles de récupération SQL, consultez <u>https://msdn.microsoft.com/en-CA/library/ms189275.aspx</u>.

5.2.1.7 SQL Azure

DESCRIPTION

Remote Desktop Manager utilise la plateforme infonuagique de Microsoft pour enregistrer et gérer toutes les sessions.

Nous prenons également en charge les fonctionnalités suivantes:

- Groupe de disponibilité "Always on"
- Regroupement
- Expédition des journaux
- Mise en miroir de bases de données

CONFIGURATION MINIMALE REQUISE DE LA SOURCE DE DONNÉE AZURE SQL POUR RDM

Microsoft SQL Azure propose différents niveaux de service dans leur modèle d'achat pour DTUS.

Nous recommandons au minimum un forfait de niveau standard S0 pour 5 utilisateurs et plus.

Visiter leur site Web pour plus d'informations.

POINTS FORTS

 Cette source de données permet la gestion des utilisateurs avec un modèle de sécurité supérieur

- Le mode hors ligne peut être utilisé lorsque le serveur n'est pas disponible ou lorsque l'utilisateur est en déplacement
- Journaux complets des connexions et prise en charge des pièces jointes
- La source de données prend en charge une actualisation automatique à votre intervalle préféré
- Microsoft SQL Azure peut être utilisé pour créer une base de données en ligne.
 Obtenez plus de détails sur <u>SQL Azure</u>.



AD Azure n'est pas pris en charge dans Remote Desktop Manager. Cette fonctionnalité n'est pas encore implémentée.



Une stratégie de sauvegarde de base de données appropriée doit être mise en œuvre pour minimiser les pertes de données possibles.



Pour configurer une source de données SQL Azure, veuillez lire la rubrique <u>Configurer SQL Azure</u>.

PARAMÈTRES

GÉNÉRAL

Nom:					Microsof	ft ᅌ
Hôte:						
	(Local) or IP	or Server na	ime			
	Connexio	n à la base	de donné	9S	0	
Nom d'utilisateur:					🗌 Modifi	able
Domaine:						
Mot de passe:					8	
	Toujours	s demande	er le mot de	e passe		
Base de données:					*	
2 facteurs:	Aucun					
		Test	er Serveur			
		Tester ba	ase de don	nées		

SQL Azure - Général

Option	Description
Nom	Nom de la source de données.
Hôte	Nom du serveur sur lequel la source de données sera stockée.
Type de connexion	Sélectionner votre mode de connexion entre la connexion à la base de données ou la connexion personnalisée.
Nom d'utilisateur	Nom d'utilisateur pour se connecter à la source de données.
Domaine	Nom du domaine pour accéder au serveur.
Mot de passe	Mot de passe pour se connecter à la source de données.

Base de données	Nom de la base de données créée en ligne. Vous devez utiliser le bouton engrenage pour la sélectionner.
2 facteurs	Activer l' <u>Authentification 2 facteurs</u> pour accéder à votre source de données.
Tester Serveur	Tester la connexion avec le serveur pour valider si les informations appropriées ont été fournies.
Tester base de données	Tester la connexion avec la base de données pour valider si les informations appropriées ont été fournies.

PARAMÈTRES

-	Général	Paramètres	Mise à niveau	Coffre privé	Avancée	
	Actualisation	automatique:	0 C sec			
	Mode	ning en ligne:	Aucun			
	woue	ping en ligne.	Disconting			
			Deconnexion A	uto		
					Annuler	ОК

SQL Azure - Paramètres



Actualisatio n automatiqu e	Définir l'intervalle d'actualisation automatique.
Mode ping en ligne	Indique le mode de ping préféré en ligne. Choisir entre: • Aucun • Scan du port
Déconnexio n Auto	Si la méthode ping en ligne ne fonctionne pas, elle se mettra automatiquement hors ligne.

AVANCÉE

 Général	Paramètres	Mise à niveau	Coffre privé	Avancée
Général [D	Paramètres Mode de la cao Délai de connex élai de commar	Mise à niveau che: Intelligente Demande ion: 30 0 nde: 60 0 Autoriser	Coffre privé er le mode hors- sec sec mise à niveau d	Ilgne au démarrage le la base de donnés beta
		Paramètr	es avancés	
				Annuler OK

SQL Azure - Avancée



Demander le mode hors-ligne au démarrage	Chaque fois que vous vous connecterez à votre source de données, vous serez invité à utiliser la source de données en mode hors ligne.
Mode de la cache	Détermine comment les entrées seront rechargées dans la source de données. Voir la rubrique <u>Mode de la cache</u> pour plus d'informations.
Délai de connexion	Temps d'attente avant un délai de connexion.
Délai de commande	Temps d'attente avant un délai de commande.
Gérer la cache	Gérer votre cache sur votre ordinateur pour l'analyser, le vider, le réparer ou le supprimer. Cela peut être très utile lorsque vous rencontrez des problèmes hors ligne. Pour plus d'informations, veuillez suivre ce <u>lien</u> .
Paramètre s avancés	Modifier directement les valeurs de chaîne de connexion

MISE À NIVEAU

Général	Paramètres	Mise à niveau	Coffre privé	Avancée
		Fester Serveur		
	Crée	r base de donnée	s.).	Vous devez créer la base de doppées à l'aide de la console
	Mettre à	jour base de don	nées 📄	Azure
	Teste	r base de donnée	s)	
	Envoyer le sch	iéma au soutien v	ia courriel	
	Afficher le	s scripts de mises	à jour	
				Annuler

SQL Azure - Mise à niveau

Option	Description
Tester Serveur	Tester la connexion avec le serveur pour valider si les informations appropriées ont été fournies.
Créer base de données	Créer la base de données pour utiliser Remote Desktop Manager.
Mettre à jour base de données	Mettre à jour la base de données, si nécessaire pour utiliser Remote Desktop Manager.
Tester base de données	Tester la connexion avec la base de données pour valider si les informations appropriées ont été fournies.

A 66 : - In In	
scripts de	Amoner le script de mise à jour.
mises à	
jour	

5.2.1.7.1 Configurer SQL Azure

DESCRIPTION

- 1. Assurez-vous que vous disposez d'un abonnement SQL Azure valide pour pouvoir créer votre base de données.
- 2. Cliquer sur le bouton de réglage dans le volet de navigation ou aller dans *Fichier - Sources de données*.



Bouton sources de données

3. Cliquer sur le signe plus pour créer une nouvelle source de données.



Nouvelle source de données

4. Sélectionner *Microsoft SQL Azure*.

All	Devolutions Online Database Enterprise	Devolutions Online Drive
	Devolutions Password Server Enterprise	Dropbox Free
	Google Drive	MariaDB Enterorise
	Microsoft SQL Azure Enterprise	Microsoft SQL Server Enterorise
	N 11 001	A 2014
Afficher les types de source	e de données dépréciés	Annuler OK

Choisir une source de données

5. Configurer la connexion à votre SQL Azure avec un utilisateur disposant de privilèges suffisants pour créer la base de données.

				_
Nom:				Microsoft ᅌ
Hôte:				
	(Local) or IP or S	Server name		_
	Connexion à	la base de donnée)S	<u> </u>
Nom d'utilisateur:				Modifiable
Domaine:				
Mot de passe:				8
	Toujours d	emander le mot de	passe	
Base de données:				*
2 facteurs:	Aucun			
		Tester Serveur		
		ester base de doni	nées	

SQL Azure - Général

Cliquer sur l'onglet *Mise à niveau* et appuyez sur le bouton *Créer une base de données*. Si la base de données est déjà créée sur SQL Azure, appuyer sur le bouton *Mettre à jour la base de données* pour créer les tables appropriées dans la base de données.

Général	Paramètres	Mise à niveau	Coffre privé	Avancée	
	1	fester Serveur			
	Crée	r base de donnée	5	Vous devez crée données à l'aide	er la base de de la console
- 0	Mettre à	jour base de don	nées	Azure	
	Teste	r base de donnée	is 📄		
	Envoyer le sch	néma au soutien v	ia courriel		
0	Afficher le	s scripts de mise:	s à jour		

SQL Azure - Mise à niveau

7. Une fois la base de données créée, créez un compte d'administrateur Remote Desktop Manager via le menu *Administration - Utilisateurs*.

Si votre base de données a été créée à l'aide d'un Super Utilisateur (exemple: SA), nous vous recommandons de conserver cet utilisateur uniquement pour la création de la base de données et/ou pour la mise à niveau de la base de données. Un compte administrateur Remote Desktop Manager doit d'abord être créé, puis les utilisateurs doivent être créés avec ce compte administrateur Remote Desktop Manager.

 Connectez-vous à la source de données SQL Azure avec le compte d'administrateur Remote Desktop Manager. Pour ce faire, allez dans *Fichier -Source de données* et cliquer sur le bouton de paramétrage pour éditer votre source de données SQL. Entrer ensuite le compte administrateur Remote Desktop Manager que vous avez créé dans le nom d'utilisateur.

Nom:				Microsoft
Liŝtaj	[
Hote:	(Local) or IP or S	Gerver name		
	Connexion à	la base de donnée	s	0
Nom d'utilisateur:				Modifiable
Domaine:				
Mot de passe:				8
	Toujours de	emander le mot de	passe	
Base de données:				*
2 facteurs:	Aucun			
		Tester Serveur		
		ester base de don	nées	

SQL Azure - Général - Nom d'utilisateur

Vous pouvez maintenant commencer la création de vos sessions ou la création de vos utilisateurs.

5.2.2 Dropbox

DESCRIPTION

Remote Desktop Manager utilise l'API Dropbox pour récupérer un fichier XML à partir du coffre configuré. Il n'est pas nécessaire d'installer le client Dropbox sur la machine pour ouvrir la source de données. Il est également possible de configurer plusieurs comptes Dropbox sur la même machine.



L'intégration Dropbox utilise le SDK Dropbox, donc toutes les fonctionnalités exclusives aux éditions Business ou Enterprise ne sont PAS prises en charge.

POINTS FORTS

- Cette source de données peut être partagée sur Internet entre plusieurs emplacements
- La source de données prend en charge l'actualisation automatique
- Il s'agit d'une source de données basée sur des fichiers, basée sur la source de données XML
- Pour éviter la corruption des données, la liste des sessions doit être modifiée dans un seul endroit à la fois
- Pas besoin d'installer le client Dropbox pour utiliser la source de données Dropbox
- Chaque source de données Dropbox peut utiliser un compte Dropbox différent



Bien qu'il puisse être partagé entre plusieurs emplacements, il n'y a pas de gestion des conflits pour la configuration. Si vous partagez avec d'autres utilisateurs, vous pouvez obtenir des conflits de mise à jour et rencontrer des problèmes. Ce type de source de données est destiné à **un seul utilisateur utilisant plusieurs ordinateurs, et non plusieurs utilisateurs**.

PARAMÈTRES

GÉNÉRAL

	Dropbox
Mode:	C
Courriel:	
Statut du compte:	Le compte n'est toujours pas validé.
	Valider Dropbox
Répertoire Dropbox:	
Clé maîtresse:	
	🗹 Toujours demander la clé maîtresse
Nom du fichier:	connections.xml
	Le fichier sera créé s'il n'existe pas
	Compresser le fichier de base de données

Dropbox - Général

Remote Desktop Manager prend en charge l'authentification à 2 facteurs de Dropbox. Lorsque le bouton *Valider Dropbox* est enfoncé et que l'authentification à 2 facteurs est activée dans Dropbox, une première boîte s'ouvre et demande le mot de passe du compte Dropbox. Après, une deuxième boîte s'ouvrira pour entrer le code de sécurité. Le code de sécurité peut être reçu par SMS ou généré par Google Authenticator.

Option	Description
Nom	Nom de la source de données.
Courriel	Contiens l'adresse courriel associée au compte Dropbox.
Valider Dropbox	Valider l'adresse courriel avec le compte Dropbox.
Répertoire Dropbox	Indique le dossier dans Dropbox. Il ne doit contenir aucun lecteur, car il est stocké en ligne. Laissez-le vide pour utiliser la racine Dropbox par défaut.

1

Nom du fichier	Indique le nom de fichier utilisé pour stocker les données sur la source de données.
----------------	--

AVANCÉE

Général Avancée
Toujours demander le mot de passe Désactiver l'affichage du mot de passe Autoriser le mode déconnecté Actualisation automatique: 300 Gérer la cache
Toujours demander le mot de passe Désactiver l'affichage du mot de passe Autoriser le mode déconnecté Actualisation automatique: 300 Gérer la cache
Désactiver l'affichage du mot de passe Autoriser le mode déconnecté Actualisation automatique: 300 C Gérer la cache
Actualisation automatique: 300 C Gérer la cache
Autoriser le mode déconnecté Actualisation automatique: 300 C Gérer la cache
Actualisation automatique: 300 C Gérer la cache
Gérer la cache
Gérer la cache
Annuler

Dropbox - Avancée

Option	Description
Toujours demander le mot de passe	Toujours demander le mot de passe lors de la connexion à la source de données.
Désactiver l'affichage du mot de passe	Désactiver la fonctionnalité de révélation du mot de passe lorsqu'un utilisateur accède à cette source de données.
Autoriser le mode déconnecté	Autoriser la source de données à être utilisée en mode hors ligne .

Actualisation automatique	Définir l'intervalle d'actualisation automatique.
Gérer la cache	Gérer votre cache sur votre ordinateur pour l'analyser, le vider, le réparer ou le supprimer. Cela peut être très utile lorsque vous rencontrez des problèmes hors ligne. Pour plus d'informations, veuillez suivre ce <u>lien</u> .

5.2.3 Devolutions Online Drive

DESCRIPTION

Le Devolutions Online Drive stocke et synchronise vos connexions à distance et vos identifiants en ligne. Vous pouvez accéder à vos sessions de n'importe où via une connexion Internet.

Il s'agit d'un service de stockage de fichiers en ligne dédiée à un seul type de fichier, la liste de connexion de Remote Desktop Manager. Devolutions Online Drive est entièrement gratuit et n'a aucune limite quant au nombre de sessions que vous pourriez avoir, il est destiné aux utilisateurs uniques, car vous ne pourrez pas partager de fichiers.

Veuillez consulter la rubrique <u>Devolutions Online Drive</u> pour plus d'informations sur ce service.

PARAMÈTRES

GÉNÉRAL

Nom:	Devolutions Online Drive	Créer un compte gratuit
Nom d'utilisateur:		
	Demander les identifiants	
Nom du fichier:	connections.dod	٠
	Le fichier sera créé s'il n'existe pas	
Clé maîtresse:		
	Toujours demander la clé maîtresse	
Serveur:	https://cloud.devolutions.net	v (S)

Devolutions Online Drive - Général

Option	Description
Nom	Nom de la source de données.
Nom d'utilisateur	Adresse courriel utilisée pour se connecter en ligne
Créer un compte gratuit	Créer un nouveau Compte Devolutions.
Nom du fichier	Indique le nom de fichier utilisé pour stocker les données sur la source de données.
Clé maîtresse	Saisir la clé maîtresse qui sera utilisée avant d'ouvrir la source de données.
Toujours demander la clé maîtresse	Toujours demander la clé maîtresse lors de la connexion à la source de données.

SAUVEGARDE

Veuillez consulter la rubrique <u>Sauvegarde en ligne</u> pour plus d'informations sur ce service.

	Général Sauvegarde Avancée
	Sauvegarde en ligne
Nom de la sauvegarde	•
	En apprendre plus sur Devolutions Online Backup
	Annuler OK

Devolutions Online Drive - Sauvegarde

Option	Description
Sauvegarde	 Choisir entre: <i>Aucun</i>: Aucune sauvegarde de votre source de données ne sera créée. <i>Sauvegarde en ligne</i>: Une sauvegarde en ligne (à l'aide du service de <u>Sauvegarde en ligne</u>) sera automatiquement créée. <i>Sauvegarde du fichier</i>: Votre sauvegarde sera enregistrée dans un fichier choisi, mais ne fera pas automatiquement sauvegarder toutes les 30 secondes.
Nom de la sauvegarde	Spécifier le nom de sauvegarde qui vous permettra d'enregistrer automatiquement vos sessions dans un espace de stockage en ligne sécurisé et de les restaurer en cas de problème.

AVANCÉE

Désactiver l'affichage du mot de passe	
Autoriser le mode déconnecté Autoriser images personnalisées	
Actualisation automatique: 30 Vider cache hors ligne	
Annuler	

Devolutions Online Drive - Avancée

Option	Description
Désactiver l'affichage du mot de passe	Désactiver la fonctionnalité de révélation du mot de passe lorsqu'un utilisateur accède à cette source de données.
Autoriser le mode déconnecté	Autoriser la source de données à être utilisée en mode hors ligne.
Autoriser images personnalisées	Permettre à l'utilisateur d'utiliser des images personnalisées. Trop d'images personnalisées pourraient augmenter considérablement la taille de la source de données et augmenter le temps de chargement.
Actualisation automatique	Définir l'intervalle d'actualisation automatique.
Vider cache hors ligne	Vider la cache hors ligne de votre ordinateur. Cela peut être très utile lorsque vous rencontrez des problèmes hors ligne.

5.2.4 Password Hub Personal

DESCRIPTION

Devolutions Password Hub Personal, pour les utilisateurs individuels qui souhaitent sécuriser gratuitement leurs mots de passe personnels dans un coffre.

Veuillez consulter notre site <u>Web</u> pour plus d'informations sur ce service.

PARAMÈTRES

GÉNÉRAL

	Général	VPN	Avancé)	
Nom:				Créer un compte gratuit	
Nom d'utilisateur:]	
				Annuler	ОК

OPTION	DESCRIPTION
Nom	Nom de la source de données.
Nom d'utilisateur	L'adresse courriel de votre <u>Compte Devolutions</u> . Vous pouvez en créer un gratuitement, suivez le lien fourni dans la fenêtre.

VPN

Ouvrir un *VPN* pour accéder à vos données avant de vous connecter à votre Devolutions Online Database.

		Général	VPN	Avancé]		
Type:	À la première conne	vion					
Fichier RDM:				-			* 🕑
Substituer identifiants							
Nom d'utilisateur:							
Domaine:							
Mot de passe:							
						Annuler	ОК

AVANCÉE

Il s'agit de l'adresse du serveur.

	Général	VPN Avancé	
Serveur:			1

5.2.5 SQLite

DESCRIPTION

La source de données SQLite de Remote Desktop Manager est idéale pour **un seul utilisateur dans des situations autonomes**. Plus puissant et plus flexible que le format de fichier XML, il prend également en charge quelques-unes des options avancées de source de données comme les journaux et les pièces jointes.

POINTS FORTS

- Prise en charge complète des journaux d'activité et des pièces jointes.
- Le service de Sauvegarde en ligne est disponible pour cette source de données



Tous les mots de passe sont cryptés par défaut par Remote Desktop Manager. Vous pouvez spécifier un mot de passe personnalisé pour crypter entièrement le contenu de la base de données SQLite.



La récupération du mot de passe SQLite n'est pas possible, les données seront irrécupérables si vous ne pouvez pas vous authentifier. Veuillez vous assurer de sauvegarder le mot de passe dans un endroit sûr.

SQLite prend en charge un nombre illimité de lecteurs simultanés, mais n'autorise qu'un seul écrivain à tout instant. Pour cette raison, Remote Desktop Manager ne prend pas en charge le partage d'une source de données SQLite entre plusieurs utilisateurs en la stockant sur un lecteur réseau. Si vous souhaitez partager vos données et travailler en équipe avec vos collègues, veuillez utiliser l'une des <u>Sources de données</u> <u>avancées</u>. Veuillez consulter le site de SQLite pour plus d'informations.

PARAMÈTRES

GÉNÉRAL

Х

Nom	Général Sauvega	arde Entretien	Avancée		
Base de données				*	
Mot de passe	:				
2 facteurs	Toujours demar	nder le mot de pas	se		
			C	Annuler	ок

SQLite - Général

La récupération du mot de passe SQLite n'est pas possible, les données seront irrécupérables si vous ne pouvez pas vous authentifier. Veuillez vous assurer de sauvegarder le mot de passe dans un endroit sûr.

Option	Description
Nom	Nom de la source de données.
Base de données	Nom de la source de données SQLite (.db).
Mot de passe	Mot de passe pour se connecter à la source de données.
Toujours demander le mot de passe	Toujours demander le mot de passe lors de la connexion à la source de données.
2 facteurs	Activer l' <u>Authentification 2 facteurs</u> pour accéder à votre source de données.

SAUVEGARDE

		Sauvegar	de du fichier	 0		
	Dossier:					
Nom d	u fichier:				.rdm	
Clé m	naîtresse:				•	
		Variabl	es			

SQLite - Sauvegarde

Option	Description
Sauvegarde	 Choisir entre: <i>Aucun</i>: Aucune sauvegarde de votre source de données ne sera créée. <i>Sauvegarde en ligne</i>: Une sauvegarde en ligne (à l'aide du service de <u>Sauvegarde en ligne</u>) sera automatiquement créée. <i>Sauvegarde du fichier</i>: Votre sauvegarde sera enregistrée dans un fichier choisi, mais ne fera pas automatiquement sauvegarder toutes les 30 secondes.
Nom de la sauvegarde	Spécifier le nom de sauvegarde qui vous permettra d'enregistrer automatiquement vos sessions dans un espace de stockage en ligne sécurisé et de les restaurer en cas de problème.

AVANCÉE

Actualisation automatique: 0	
Délai de commande: 60 🗘 sec	
Désactiver l'affichage du mot de pas Désactiver la mise en cache	sse
Paramètres avancés	

SQLite - Avancée

Option	Description
Actualisation automatique	Définir l'intervalle d'actualisation automatique.
Délai de commande	Temps d'attente avant un délai de commande.
Désactiver l'affichage du mot de passe	Désactiver la fonctionnalité de révélation du mot de passe lorsqu'un utilisateur accède à cette source de données.
Désactiver la mise en cache	Les entrées seront rechargées en mode simple dans la source de données. Voir la rubrique <u>Mode de la cache</u> pour plus d'informations.
Paramètres avancés	Modifier directement les valeurs de chaîne de connexion.

ENTRETIEN

 Général	Sauvegarde	Entretien	Avancée		
	Gérer fichie	er SQLite			
	Netto	yer			
				Annuler	ОК

SQLite - Entretien

Option	Description
Gérer fichier SQLite	Gérer tous vos fichiers SQLite pour les analyser, les nettoyer, les réparer ou les supprimer. Pour plus d'informations, veuillez suivre ce <u>lien</u> .
Nettoyer	Compresser et nettoyer le fichier de base de données actuel.

5.2.6 XML

DESCRIPTION



Remote Desktop Manager enregistre les paramètres directement dans un fichier au format XML.

POINTS FORTS

- Il s'agit d'une source de données gratuite.
- Il est possible de configurer un intervalle d'actualisation automatique.

Il n'y a pas de gestion des conflits pour le fichier de configuration. Si vous partagez avec d'autres utilisateurs, vous pouvez obtenir des conflits de mise à jour et rencontrer des problèmes. Ce type de source de données est destiné à un seul utilisateur utilisant plusieurs ordinateurs, et non plusieurs utilisateurs.

Tous les mots de passe sont cryptés par défaut. Vous pouvez spécifier un mot de passe personnalisé (clé maîtresse) pour crypter entièrement le contenu du fichier.

Il est impossible de récupérer les données si la clé maîtresse est perdue. Assurez-vous de mémoriser ou de sauvegarder la clé principale dans un endroit sûr.

PARAMÈTRES

GÉNÉRAL

		_	
Clé maîtresse:	Z Toujouro domondor la oló moîtroono		
	 Toujours demander la cle maitresse 		
Nom du fichier:		*	
	Le fichier sera créé s'il n'existe pas		

XML - Général

Option	Description
Nom	Nom de la source de données.

Clé maîtress e	Saisir la clé maîtresse qui sera utilisée avant d'ouvrir la source de données.
Toujour s demand er la clé maîtress e	Toujours demander la clé maîtresse lors de la connexion à la source de données.
Nom du fichier	Indiquer le nom de fichier utilisé pour stocker les données sur la source de données. Les chemins relatifs et les variables d'environnement peuvent également être utilisés.

SAUVEGARDE

	Général Sauvegarde Avancée
	Sauvegarde en ligne
Nom de la sauvegarde:	*
	En apprendre plus sur Devolutions Online Backup
	Annuler OK

XML - Sauvegarde

Option	Description
Sauveg	Choisir entre:
arde	• <i>Aucun</i> : Aucune sauvegarde de votre source de données ne sera créée.

	 Sauvegarde en ligne: Une sauvegarde en ligne (à l'aide du service de <u>Sauvegarde en ligne</u>) sera automatiquement créée.
	• Sauvegarde du fichier : Votre sauvegarde sera enregistrée dans un fichier choisi, mais ne fera pas automatiquement sauvegarder toutes les 30 secondes.
Nom de la sauvega rde	Spécifier le nom de sauvegarde qui vous permettra d'enregistrer automatiquement vos sessions dans un espace de stockage en ligne sécurisé et de les restaurer en cas de problème.

AVANCÉE

	Général Sauvegarde	Avancée	
Actualise Lecture Désactiv	er automatiquement lors de l seule /er l'affichage du mot de pas	modifications au fichier sse	
Autonse	r images personnalisees		
		Annuler	ок

XML - Avancée

Option	Description
Actualiser automatiquemen t lors de modification au fichier	Indiquer si l'application doit surveiller les modifications de fichier pour actualiser automatiquement la source de données.
Lecture seule	Définir la source de données en lecture seule. Aucune nouvelle entrée ne peut être créée et les données existantes ne peuvent être modifiées.
Désactiver l'affichage du mot de passe	Désactiver la fonctionnalité de révélation du mot de passe lorsqu'un utilisateur accède à cette source de données.
--	--
Autoriser images personnalisées	Permettre à l'utilisateur d'utiliser des images personnalisées. Trop d'images personnalisées pourraient augmenter considérablement la taille de la source de données et augmenter le temps de chargement.

5.3 Importer/Exporter

DESCRIPTION

Vous pouvez simplifier le déploiement pour plusieurs utilisateurs en exportant et en important la configuration de la source de données. Le fichier généré aura une extension .rdd et contient toutes les informations pour recréer la configuration. Veuillez noter que le fichier .rdd n'inclut pas le contenu de la base de données, seule la configuration est exportée. Utilisez les autres fonctionnalités d'exportation pour sauvegarder ou copier le contenu de la base de données.

Utiliser la boîte de dialogue de source de données dans *Fichier - Source de données* pour accéder à l'importation ou à l'exportation du fichier.



Importer/Exporter

Une source de données verrouillée peut être exportée et importée, mais son contenu ne sera pas accessible pour une utilisation à moins qu'un mot de passe ne soit entré lorsque la source de données est sélectionnée. Voir <u>Verrouiller la source de données</u> pour plus d'informations.

5.4 Verrouiller la source de données

DESCRIPTION

Pour protéger les données sensibles dans votre configuration de source de données (par exemple, l'URL du serveur ou les identifiants, vous souhaiterez peut-être verrouiller la configuration de la source de données avant de la déployer à vos utilisateurs. Vous pouvez le faire en utilisant le bouton Verrouiller/Déverrouiller de la barre d'outils.

PARAMÈTRES



Verrouiller la source de données

La source de données verrouillée nécessite le déverrouillage par mot de passe qui doit être spécifié lors de l'application du verrou. Utiliser le même mot de passe pour le déverrouiller afin de modifier la configuration de la source de données.

Verrouillage de l	a source de données
Clé maîtresse:	
	Annuler Verrouiller

Verrouillage de la source de données

Il n'y a **AUCUN** moyen de déverrouiller la source de données si le mot de passe est perdu ou oublié. Dans un tel événement, vous devrez configurer une nouvelle source de données. Cependant, le contenu de la base de données ne sera pas perdu.

5.5 Authentification 2 facteurs

DESCRIPTION

L'authentification à 2 facteurs (2FA) permet une identification sans ambiguïté des utilisateurs grâce à la combinaison de deux composants différents. Ces composants peuvent être quelque chose que l'utilisateur sait ou quelque chose que l'utilisateur possède.

L'utilisation de l'authentification à 2 facteurs est utilisée pour prouver que son identité est basée sur la prémisse qu'un acteur non autorisé ne sera probablement pas en mesure de fournir les deux facteurs nécessaires à l'accès. Si dans une tentative d'authentification au moins un des composants est manquant ou fourni de manière incorrecte, l'identité de l'utilisateur n'est pas établie avec une certitude suffisante, puis l'accès à l'actif protégé par une authentification à deux facteurs restera bloqué.

Remote Desktop Manager a l'authentification à 2 facteurs pour nos sources de données qui prennent désormais en charge <u>Google Authenticator</u>, <u>Yubikey</u> et <u>Duo</u>.



Cette fonctionnalité est uniquement disponible pour les sources de données suivantes: <u>SQLite</u>, <u>Devolutions Online Database</u>, <u>Devolutions</u> Server, MariaDB, SQL Azure, SQL Server et MySQL.

PARAMÈTRES

1. Choisir votre source de données, sélectionner votre méthode d'authentification à 2 facteurs. Pour modifier l'option, cliquer sur *Aucun*.

Nom:	Microsoft
Hôte	
10.0.	(Local) or IP or Server name
	Connexion à la base de données
Nom d'utilisateur:	🗌 Modifiable
Domaine:	
Mot de passe:	8
	Toujours demander le mot de passe
Base de données:	\$
2 facteurs:	Aucun
	Tester Serveur
	Tester base de données

Serveur SQL - Général

2. Cliquer *Modifier*.

	Configuration 2-Factor	
Type:	Aucun Modifier	
		Fermer

Configuration 2-Factor

3. Choisir le type d'authentification à 2 facteurs que vous souhaitez utiliser auprès de nos fournisseurs pris en charge.

Type:	✓ Aucun	
	Google Authenticator Yubikey Duo	
	Duo	

Type de configuration

4. Une fois que vous avez sélectionné votre authentification à 2 facteurs, cliquer sur *Appliquer* pour démarrer la configuration.

Pour plus d'informations, veuillez consulter les rubriques:

- Google Authenticator
- Yubikey
- <u>Duo</u>

5.5.1 Google Authenticator

DESCRIPTION

Remote Desktop Manager vous permet d'utiliser *Google Authenticator* comme authentification à deux facteurs pour fournir une couche de sécurité supplémentaire lors de l'ouverture d'une source de données.

PARAMÈTRES

Avant de commencer la configuration, assurez-vous d'avoir installé l'application *Google Authenticator* sur votre appareil Android, BlackBerry ou sur votre produit Apple (iPhone, iPad ou iPod Touch).

1. Sélectionner *Google Authenticator* comme authentification à 2 facteurs et cliquer sur *Appliquer*.

	Configuration	2-Factor	
Type:	Google Authe Applique	nticator Annuler	•
			Fermer

Configuration 2-Factor - Google Authenticator

 Une fois que vous avez installé l'application, scanner le code QR sur votre écran avec l'application Google Authenticator pour configurer Remote Desktop Manager dans Google Authenticator. Lorsque Remote Desktop Manager est configuré avec Google Authenticator, entrer le code de validation fourni par Google Authenticator et cliquer sur Valider.

	/////////////////////////////////////
Clé secrète:	
Compte:	

Configuration de Google Authenticator

 Relancer Remote Desktop Manager et sélectionner la source de données protégée à laquelle vous serez invité à entrer le code de Google Authenticator.



Google Authenticator génère un nouveau code de validation toutes les 30 secondes. Veuillez consulter la documentation de votre application pour plus de détails.

5.5.2 Yubikey

DESCRIPTION

Remote Desktop Manager vous permet de configurer un Yubikey en tant qu'authentification à 2 facteurs pour fournir une couche de sécurité supplémentaire lors de l'ouverture d'une source de données sélectionnée.



Pour le moment, Remote Desktop Manager prend uniquement en charge le Yubico OTP.

PARAMÈTRES

Avant de commencer la configuration, assurez-vous d'avoir un Yubikey en votre possession.

1. Sélectionner Yubikey comme authentification à 2 facteurs, cliquez sur Appliquer.

	Configuration 2	2-Factor	
Type:	Yubikey	Annuler	•
			Fermer



2. Insérer le Yubikey dans un port USB de votre ordinateur et maintenir le bouton doré sur le Yubikey pour que le code s'insère dans le champ. Cliquer sur *Enregistrer*.



Programme d'installation Yubikey

3. Relancer Remote Desktop Manager et sélectionner votre source de données protégée pour être invitée à entrer le code Yubikey.

5.5.3 Duo

DESCRIPTION

Remote Desktop Manager vous permet de configurer une authentification Duo pour fournir une couche de sécurité supplémentaire lors de l'ouverture d'une source de données sélectionnée.

PARAMÈTRES



Avant de commencer la configuration, assurez-vous d'avoir créé vousmême un compte Duo et d'avoir également installé l'application Duo sur votre appareil compatible.

Il existe trois méthodes pour utiliser l'authentification avec Duo: par ligne terrestre, par messagerie texte ou avec l'application Duo.

1. Avant de commencer, vous devrez ajouter l'*API Auth* de l'application à partir de votre compte Duo.

Add ar	n Application
auth	
Antev	Array SSL VPN Add this Application Read the documentation
Bile	Auth API Add this Application Read the documentation
Barracuda	Barracuda SSL VPN Add this Application Read the documentation
CAS	CAS (Central Authentication Service) Add this Application Read the documentation

Ajouter Auth Api - Duo

 Dans Remote Desktop Manager, sélectionner votre source de données et dans l'option à deux facteurs, cliquez sur *Aucun* pour changer votre mode d'authentification à Duo. Choisir Duo et cliquer sur *Appliquer*.

Type:	Duo		0
	Applique	Annuler	

Configuration 2-Factor

Toutes les informations nécessaires pour remplir les champs Paramètres de Duo seront générées par votre compte Duo.

3. Copier et coller toutes les informations dans Remote Desktop Manager et cliquer sur *Vérifier* pour valider les informations.

Paramètres de Duo	
Clé d'intégration:	
Clé secrète:	
Nom d'hôte API:	
Nom d'utilisateur	
Vérifier	Annuler OK

Paramètres de Duo

- 4. Cliquer sur **OK** pour vous authentifier avec votre compte Duo qui vient d'être activé.
- 5. Optionnel: Si plusieurs appareils sont connectés à votre compte Duo, sélectionner l'appareil que vous souhaitez utiliser.
- 6. Sélectionner la méthode par laquelle vous souhaitez recevoir votre code d'accès.
 - Duo Push: Le code est "poussé" vers votre application Duo.
 - Envoyer un SMS: Vous recevrez le code par messagerie texte sur votre numéro de téléphone enregistré.
 - **Téléphone**: Vous recevrez un appel téléphonique et une voix générée par ordinateur vous dictera le code.

Une fois que vous avez terminé toutes les étapes, relancer Remote Desktop Manager et sélectionner votre source de données protégée pour être invitée a être authentifié avec Duo.

5.6 Mode de la cache

DESCRIPTION

Le mode de la cache déterminera comment le client rechargera les entrées lorsque des modifications seront détectées. Sur les grandes sources de données, la mise en cache est indispensable et augmentera considérablement les performances.



Cette fonctionnalité est disponible que lors de l'utilisation d'une source de données avancée.

Si vous pensez que le cache est obsolète, appuyer sur CTRL pendant que vous cliquez sur Actualiser, cela forcera la lecture de la base de données pour recréer le cache.

PARAMÈTRES

MODE DE LA CACHE

Mode de la cache: Intelligente
Demander le mode hors-ligne au démarrage
Délai de connexion: 30 🗘 sec
Délai de commande: 60 🗘 sec
Autoriser mise à niveau de la base de donnés beta
Gérer la cache
Paramètres avancés
Annuler OK

Paramètres source de données - Avancée



Désactiv é	Pas de mise en cache client.
Intelligent e	La cache intelligente a la capacité de gérer de nombreuses autres sessions sans subir de dégradation des performances. Dans le cas d'une cache intelligente, chaque modification effectue une mise à jour de jeton sur le serveur. Lorsque Remote Desktop Manager effectue une action d'actualisation, il interroge la source de données pour toute modification (delta) des modifications à appliquer côté client depuis la dernière vérification de la source de données. Le delta des modifications est ensuite envoyé à l'application et appliqué localement. Lors de la première ouverture de la source de données, Remote Desktop Manager charge la session à partir du fichier hors ligne, puis l'actualise pour obtenir les informations à jour.

STOCKAGE

Vous pouvez trouver le fichier de configuration en faisant un clic droit sur votre *Finder - Aller - Aller dans le dossier* et dans la boîte de dialogue taper ~ / Library / Application Support.

Vous pouvez ensuite ouvrir le dossier: com.devolutions.remotedesktopmanager et sélectionner la base de données correspondante où vous trouverez le fichier offline.db.

Le fichier est une base de données SQLite chiffrée à l'aide d'un hachage de clé calculée non portable.



Vous pouvez améliorer la sécurité du fichier hors ligne en définissant la sécurité renforcée dans les paramètres <u>Sécurité</u>.



Selon la configuration du mode de la cache et du mode hors ligne, le fichier Offline.db peut toujours exister, car le fichier a une mise en cache à double usage et une prise en charge de ligne hors ligne.

5.7 Gérer la cache

DESCRIPTION

Cette option vous permet de gérer votre cache qui décide de la manière dont le client rechargera les entrées lorsque des modifications seront détectées. Sur les grandes sources de données, la mise en cache est indispensable et augmentera considérablement les performances.



Cette fonctionnalité est disponible que lorsque le moteur hors ligne est configuré pour utiliser SQLite. Nous supprimons progressivement ce moteur en raison de plusieurs problèmes signalés par les clients.



Les options de gestion de la cache doivent être utilisées que **sur demande de notre équipe d'assistance** en cas de problème de cache.

PARAMÈTRES



L'option *Gérer la cache* sera disponible que lors de l'utilisation d'un cache SQLite.

*	Gérer fichier SQLite	
Effacer	r sortie Analyser Nettoyer Réparer Supprimer	
		Fermer

Gérer la cache

Option	Description
Effacer sortie	Effacer le contenu de la fenêtre de sortie.
Analyser	Analyser va générer un rapport de tout ce qui est contenu dans le cache. Il lira les données hors ligne et effectuera un test de lecture/écriture pour vérifier si le fichier hors ligne est valide.
Nettoyer	Cela exécutera une commande SQLite pour réduire la taille de votre cache. L'option Nettoyer doit être utilisée qu'après avoir tenté d'exécuter une réparation de votre cache. Si la réparation n'a pas résolu votre problème, l'exécution d'un vide résout généralement les problèmes liés à un cache corrompu.
Réparer	La réparation exécutera ces commandes SQLite différentes pour réparer un cache corrompu: • PRAGMA integrigy_check

	REINDEX DatabaseInfoREINDEX Connections
Supprim er	Cette option supprimera le fichier physique (offline.db). Veuillez noter que cela videra votre cache en mode hors ligne, vérifier toujours que votre base de données est disponible avant d'exécuter une suppression .

5.8 Coffres

DESCRIPTION

Les **Coffres** sont des compartiments contenus dans une seule base de données. Au lieu de gérer la source de données entière comme un seul bloc de données, les coffres gèrent un sous-ensemble plus petit. Par conséquent, les coffres vous permettent de gérer une énorme quantité d'entrées comme vous le feriez normalement, sans subir de baisse de performances. Étant donné que la base de données n'est pas divisée en plusieurs bases de données plus petites, vous devez gérer qu'un seul ensemble d'utilisateurs, de groupes de sécurité et de groupe d'utilisateurs.



Liste des coffres

Pour en savoir plus sur les coffres, veuillez suivre ce lien.

Commandes



6 Commandes

6.1 Fichier

DESCRIPTION

Le menu *Fichier* contient plusieurs actions à votre disposition concernant votre source de données. Les options changeront en fonction de la source de données que vous utilisez actuellement.



Menu Fichier

Consulter les rubriques suivantes pour en savoir plus sur chaque paramètre:

- <u>Mettre hors-ligne</u>
- Verrouiller l'application
- Informations sur la source de données
- <u>Compte Devolutions</u>
- Actualiser
- <u>Sources de données</u>
- Modifier la clé maitresse
- Importer
- Exporter
- Préférences
- Paramètres de mon compte
- Modèles

6.1.1 Mettre hors-ligne

DESCRIPTION

Mettre hors-ligne se connecte à une copie locale de la source de données lorsque la source de données n'est pas disponible. Cela peut être utilisé lorsqu'un utilisateur travaille à partir d'un réseau déconnecté ou lorsqu'il existe des problèmes de connectivité avec la source de données.



Certains paramètres de la source de données et du compte d'usagers peuvent vous empêcher d'utiliser le Mode hors connexion. Demandez à votre administrateur si le menu n'est pas visible.



Il y a des considérations de sécurité à prendre en compte lors de l'activation du mode hors ligne.

Remote Desktop Manager demandera le mode hors ligne lorsque l'application ne parvient pas à atteindre la source de données.

Vous pouvez activer manuellement le mode hors ligne dans le menu *Fichier - Mettre hors ligne*. Lorsque la connexion est de nouveau en ligne, utiliser le menu *Fichier - Aller en ligne* ou l'icône *Actualiser* pour vous reconnecter à la source de données.

Certaines options ne seront pas disponibles en mode hors ligne:

- Documents.
- Pièces jointes et journaux
- Gestion des usagers (Ajouter/Modifier/Supprimer des utilisateurs)

MODE HORS-LIGNE

Dans *Fichier - Informations sur la source de données*, le mode hors ligne affiche la taille du fichier hors ligne ainsi que le mode effectif (désactivé, en lecture seule ou accessible en écriture). Passez la souris sur le mode hors ligne pour obtenir l'affichage complet.

162

Informations de la source	de données		
Serveur: Base de données:	v1.592		
Est propriétaire DB: Est système DBA:			✓ ◆
Mode hors connexion: Département:	324,0 Ko		Lecture/écriture Paramètres de stratégie de groupe Inconnu Paramètres deu système : l'ecture/écriture
Utilisateur:	Général Entrées	Groupes de sécurité (Ancien) Rôle	Paramètres de l'utilisateur : Lecture/écriture Configuration de la source de données : Lecture/écriture
Description:			
Administrateur:			×
Permettre de glisser-déposer:			

Informations de la source de données - Mode hors connexion

6.1.2 Verrouiller l'application

DESCRIPTION

Le bouton **Verrouiller l'application** vous permet de verrouiller l'application pour des raisons de sécurité lorsque vous n'êtes pas devant votre ordinateur.

PARAMÈTRES

Le bouton **Verrouiller l'application** n'est disponible que lorsqu'un mot de passe a été configuré pour ouvrir l'application. Vous pouvez configurer un mot de passe d'application dans <u>Fichier - Préférences - Sécurité</u>.

Fichier	Accueil M	odifier Affichage	Administration	Outils	Fenêtre Aid	le						
Mettre hors-ligne	Verrouiller l'application	Informations sur la source de données	Compte Devolutions +	Actualiser	Sources de données	Importer •	Exporter •	Préférences	Paramètres de mon compte +	Modèles •	Espaces de travail •	Fermer

Fichier - Verrouiller l'application

Pour déverrouiller ou ouvrir l'application, le mot de passe de l'application est requis.



Entrez le mot de passe

6.1.3 Informations sur la source de données

DESCRIPTION

Utiliser *Fichier - Informations sur la source de données* pour afficher les détails des informations sur la source de données comme le nom d'utilisateur actuel et l'accès de sécurité. L'écran *Informations sur la source de données* vous donnera également les informations de configuration de la source de données telles que la version de la base de données et le mode hors ligne.

L'affichage des **Informations sur la source de données** peut être différent selon les <u>Types de sources de données</u>.

PARAMÈTRES

GÉNÉRAL

Informations de la source de	données	
Serveur:		
Base de données:	v1.592	SQL
Est propriétaire DB:		×
Est système DBA:		۰
Mode hors connexion:	316,0 Ko	Lecture/écriture
Département:		
Utilisateur: Description:	Général Entrées Groupes de sécurité (Ancien) Rôles	
Administrateur:		×
Autoriser le mode déconnecté:		×
Permettre de glisser-déposer:		×

Informations de la source de données - Général

L'onglet *Général* affiche des informations sur la source de données telles que:

- Utilisateur
- Description
- Administrateur
- Autoriser le mode déconnecté
- Permettre de glisser-déposer

ENTRÉES

Informations de la source	de données		
Serveur:			
Base de données:	v1.592	SQL	
Est propriétaire DB:			4
Est système DBA:			٠
Mode hors connexion:	316,0 Ko	Lecture/é	criture
Département:			
	Général Entrées Groupes de	sécurité (Ancien) Rôles	
Ajouter des entrées:			1
Modifier des entrées:			1
Supprimer les entrées:			1
Afficher détails de la session:			4
Afficher la section d'informations:			1
Importer des entrées:			4
Exporter des entrées:			1
Permettre l'ajout d'entrées dans le doss	er racine:		~

Informations de la source de données - Entrées

L'onglet *Entrées* affichera les droits d'utilisateur sur les sessions tels que:

- Ajouter des entrées
- Modifier des entrées
- Supprimer les entrées
- Afficher détails de la session
- Afficher la section d'informations
- Importer des entrées
- Exporter des entrées
- Permettre l'ajout d'entrées dans le dossier racine

GROUPES DE SÉCURITÉ (ANCIEN)

L'onglet **Groupes de sécurité (Ancien)** affiche les droits de l'utilisateur sur quels groupes de sécurité.

Informations de la	source de données	
Serveur:		
Base de données:	v1.592	SQL
Est propriétaire DB:		× .
Est système DBA:		۰.
Mode hors connexion:	316,0 Ko	Lecture/écriture
Département:		
	Général Entrées Groupes de sécurité (Ancien) Rôles	
Groupes de sécurit Droits		

Informations de la source de données - Groupes de sécurité (Ancien)

RÔLES

L'onglet *Rôles* affiche les rôles dont l'utilisateur est membre et les droits associés à ces rôles.

Informations de la source de o	données	
Serveur:		
Base de données:	v1.592	SQL
Est propriétaire DB:		×
Est système DBA:		٠
Mode hors connexion:	316,0 Ko	Lecture/écriture
Département:		
	Général Entrées Groupes de sécurité (Ancien) Rôles	
Nom du rôle Droits		

Informations de la source de données - Rôles

6.1.4 Compte Devolutions

DESCRIPTION

Utiliser *Fichier - Compte Devolutions* pour créer/connecter Remote Desktop Manager à votre compte Devolutions.

Fichier	Accueil M	odifier Affichage	Administration	Outils	Fenêtre A	lide						
Mettre hors-ligne	Verrouiller l'application	Informations sur la source de données	Compte Devolutions +	Actualiser	Sources de données	importer •	Exporter •	Préférences	Paramètres de mon compte +	Modèles +	Espaces de travail •	Fermer

Compte Devolutions

Option	Description
Se connecter	Se connecter à son compte Devolutions.
Se déconnecter	Se déconnecter de son compte Devolutions.
Créer un compte Devolutions	Créer un nouveau compte Devolutions.
Modifier mon compte Devolutions	Modifier son compte Devolutions.

6.1.5 Copie de sauvegarde

DESCRIPTION

Consulter la rubrique <u>Sauvegarde en ligne</u> pour plus d'informations sur ce service.

6.1.5.1 Actualiser

DESCRIPTION

168

Utilisez *Fichier - Actualiser* pour actualiser les informations de votre source de données. Une actualisation vous assurera que votre source de données est à jour.

Une actualisation peut également aider en cas de problèmes de Cache.

PARAMÈTRES

Vous pouvez également effectuer une actualisation de votre source de données en maintenant le bouton *Commande* et la lettre R.



Fichier - Actualiser

6.1.5.2 Paramètres

DESCRIPTION

La <u>Sauvegarde en ligne</u> vous permet de sauvegarder votre <u>Devolutions Online Drive</u>, <u>SQLite</u> ou une source de données <u>XML</u> dans un stockage en ligne sûr. L'option de sauvegarde est disponible via le menu *Fichier - Copie de sauvegarde*.

PARAMÈTRES

CONNECTEZ-VOUS

1. Cliquer sur *Fichier - Copie de sauvegarde - Connectez-vous* pour vous connecter avec votre <u>Compte Devolutions</u>.

CONFIGURATION DE LA SAUVEGARDE

2. Cliquer sur *Fichier - Copie de sauvegarde - Configuration de la sauvegarde* pour activer votre abonnement Online Backup

Devolutions Cloud	
Se déconnecter	~
Paramètres	
Nom de la sauvegarde:	Sélectionner 🗸

Configuration de la sauvegarde

3. Spécifier un nom de sauvegarde unique, pour chacune de vos sources de données souhaitées, qui sera utilisé pour sauvegarder et restaurer la source de données.

లి	Devolutions Online Backup			
Nom				
Nouvel	le copie Sauvegarde			Créer
		An	nuler	Sélectionner

Nom de la nouvelle copie de sauvegarde

EXÉCUTER LA SAUVEGARDE

4. Une fois le nom de la sauvegarde défini, effectuer un changement dans la source de données pour activer correctement la sauvegarde en ligne, puis cliquer sur *Fichier - Exécuter la sauvegarde*.



Confirmation de sauvegarde

VOIR L'HISTORIQUE

5. Cliquer sur *Fichier - Copie de sauvegarde - Voir l'historique* pour vérifier que la sauvegarde en ligne a été configurée correctement.

D	Date	Nom d'utilisateur	Nom de l'ordinateur	Note	Nombre	e d" Nombre	d' Mode
00002	2020-05-26 15:18		DEVOLUTIONS		1	1	Automatiq
00001	2020-05-26 15:18		DEVOLUTIONS		1	1	Manuelle
282	- 0						
2	- 0						

Voir l'historique

Vous devez effectuer cette opération pour toutes vos sources de données SQLite ou XML afin d'être entièrement sécurisé.



La sauvegarde automatique est exécutée en arrière-plan toutes les 30 secondes après toute modification du contenu de la source de données.

6.1.5.3 Restaurer

DESCRIPTION

Vous devrez peut-être restaurer une sauvegarde de votre <u>Devolutions Online Drive</u>, <u>SQLite</u> ou une source de données <u>XML</u> à un moment donné. L'option de restauration est accessible depuis le menu *Fichier - Copie de sauvegarde - Restaurer*.

> Avant de pouvoir restaurer une sauvegarde, vous **DEVEZ** créer une source de données vide et définir le nom de la sauvegarde avant de pouvoir l'utiliser. Une étape rapide est écrite ci-dessous:

 Créer un nouveau <u>Devolutions Online Drive</u>, <u>SQLite</u> ou une source de données <u>XML</u> dans *Fichier - Sources de données*.

PARAMÈTRES

- 1. Pour restaurer une source de données à partir d'une sauvegarde, sélectionnez-la comme source de données actuelle.
- 2. Cliquer sur *Fichier Copie de sauvegarde Restaurer* pour afficher la liste de toutes vos sauvegardes.

D	Date	Nom d'utilisateur	Nom de l'ordinateur	Note	Nombre d'.	Nombre d'	Mode
00002	2020-05-26 15:18		DEVOLUTIONS		1	1	Automatiq
00001	2020-05-26 15:18		DEVOLUTIONS		1	1	Manuelle

Devolutions Online Backup

- 3. Sélectionner la sauvegarde que vous souhaitez restaurer et cliquer sur OK.
- 4. L'assistant de sauvegarde en ligne affiche une brève description de la sauvegarde ainsi que la destination de restauration.

ID: 0000 Date: 2020 Nom d'utilisa devo Nom de l'ordinate DEVo Nombre d'ent 1 Nombre d'élé 1 Mode: Auto	02 Sélection 0-05-26 15:18 olutions OLUTIONS	 Source de données actuelle Effectuer une sauvegarde de avant d'utiliser la sauvegarde Nouvelle source de données Nom: Fichier avec chiffrement Clé maîtresse 	la source de données sélectionnée
--	---	---	--------------------------------------

Assistant de sauvegarde

5. Cliquer sur **OK** pour compléter la restauration de la sauvegarde.

6.1.6 Sources de données

6.1.6.1 Survol

174

DESCRIPTION

Utiliser *Fichier - Sources de données* pour gérer vos sources de données. Remote Desktop Manager prend en charge plusieurs types de sources de données, mais certaines d'entre elles sont seulement disponibles dans l'édition Enterprise.

Veuillez consulter la rubrique <u>Types de sources de données</u> pour plus de détails sur toutes nos sources de données prises en charge.

Devolution Online Drive	•	Général Paramètres Mise à niveau	Coffre privé Avancée
Devolutions Online Drive	Nom:		Microsoft ¢
DODB	Hôte:	(Local) or IP or Server name	
DODB		Connexion à la base de données	0
a	Nom d'utilisateur:		Modifiable
DPS	Domaine:		
-	Mot de passe:		R
		Toujours demander le mot de passe	
	Base de données:	SQL	\$
	2 facteurs:	Aucun	
		Tester Course	
		Tester base de données	

Fichier - Sources de données

PARAMÈTRES

NOUVELLE SOURCE DE DONNÉES

Utiliser le bouton 🛨 pour créer une nouvelle configuration de source de données.

SUPPRIMER OU MODIFIER LA SOURCE DE DONNÉES

Utiliser les boutons pour supprimer ou modifier une configuration de source de données.

Seule la configuration sera supprimée, le fichier ou la base de données réelle sera toujours disponible.

DUPLIQUER LA SOURCE DE DONNÉES

i

Utiliser le bouton e pour dupliquer une configuration de source de données.

VERROUILLER LA SOURCE DE DONNÉES

Utiliser le bouton pour verrouiller la source de données avec un mot de passe afin d'empêcher toute modification de la configuration d'une source de données. Ceci est utile lorsque vous avez des identifiants sensibles que vous ne souhaitez pas partager avec l'utilisateur.

DÉVERROUILLER LA SOURCE DE DONNÉES

Utiliser le bouton e pour déverrouiller une source de données verrouillée avec un mot de passe.

IMPORTER LA CONFIGURATION DE LA SOURCE DE DONNÉES

Utiliser le bouton 🔊 pour importer une source de données.

EXPORTER LA CONFIGURATION DE LA SOURCE DE DONNÉES

Utiliser le bouton Et pour exporter l'une de vos sources de données.

AU DÉMARRAGE

Remote Desktop Manager ouvrira automatiquement la dernière source de données utilisée au démarrage ou vous pouvez définir une source de données spécifique.

6.1.7 Modifier la clé maitresse

DESCRIPTION

Vous pouvez appliquer une clé maitresse pour crypter les fichiers de données de la source de données suivante:

• <u>XML</u>

• Dropbox

	•
en mesure de récupérer vos d lé maîtresse. Veuillez vous ass nez ou que vous avez sauvega	onnées si urer que rdé votre

Clé maitresse

Il est généralement recommandé d'appliquer une clé maitresse à vos sources de données XML ou Dropbox, car cela ajoute une autre couche de sécurité protégeant vos sessions distantes.

L'utilisation d'une fonction de clé maitresse empêchera les utilisateurs non autorisés de voir/accéder facilement aux sessions stockées dans votre source de données.

Si jamais vous perdez votre clé maitresse, il nous sera impossible de récupérer vos données. Veuillez vous assurer que vous vous en souvenez ou que vous la sauvegardez dans un endroit sûr.

6.1.8 Importer

6.1.8.1 Survol

DESCRIPTION

Utiliser l'option *Fichier - Importer* pour importer des entrées dans Remote Desktop Manager. Vous pouvez importer plusieurs types d'entrées à partir d'une multitude de sources. Nous prenons en charge les formats d'importation natifs à partir de nombreux outils populaires sur le marché et si nous ne prenons pas en charge le format natif ou le tiers, nous avons des assistants disponibles pour importer à partir d'un fichier csv.

La fonction d'importation est active que si la <u>Permissions du système</u> d'importation a été activée dans le Coffre.

PARAMÈTRES



Fichier - Importer

IMPORTER DES ENTRÉES

Importer des entrées est utilisé pour importer des sessions stockées dans des fichiers tels que:

- .rdm (format d'exportation natif de Remote Desktop Manager)
- .pvm (format d'exportation natif de Password Vault Manager)
- .xml (il doit s'agir d'un format spécifique compatible avec l'application)

IMPORTER UN ASSISTANT D'ORDINATEUR

Vous pouvez importer des ordinateurs à partir de différentes sources. Ces sources comprennent:

- Voisinage réseau
- Liste des hôtes

IMPORTER LES SESSIONS DE

Consulter la rubrique Importer des sessions pour plus d'informations.

6.1.8.2 Importer des sessions

DESCRIPTION

Utiliser *Fichier - Importer - Importer les sessions de* pour importer des sessions dans Remote Desktop Manager.

PARAMÈTRES



Importer les sessions de

IMPORTER LES SESSIONS DE

Vous pouvez importer vos sessions à partir d'une application existante ou d'un format de fichier existant. Certaines applications chiffrent les données, ce qui rend impossible l'analyse du contenu, vous devez donc utiliser un format d'exportation en texte brut. Veuillez noter que toutes les entrées seront importées dans le dossier actuel. Pour certaines applications, il peut être impossible d'extraire le mot de passe.

Vous pouvez importer des sessions à partir des applications suivantes:

- CoRD
- Jump Desktop (.jdz)
- Remote Desktop Connection Manager (.rdg)
- Configuration RDP (.rdp)
- visionApp Remote Desktop (.vrd, .vre, .vrb, .rde, .csv)
- 6.1.9 Exporter
- 6.1.9.1 Survol

DESCRIPTION

Utiliser *Fichier - Exporter* pour exporter des entrées à partir de Remote Desktop Manager. Voici une liste d'options d'exportation:

- Exporter tout (.rdm)
- Exporter la sélection (.rdm)
- Exporter l'entrée en fichier Remote Desktop (.rdp)
- Exportation spéciale (Toutes les entrées .csv, .html, .xml et toutes les sélections .csv, .html, .xml)



La fonction d'exportation n'est active que si la <u>Permission</u> d'importation a été activée dans le compte d'utilisateur



Le seul format approprié pour réimporter les entrées dans Remote Desktop Manager est le format .rdm.

PARAMÈTRES



Fichier - Exporter

Lorsque vous utilisez une <u>Source de données avancée</u>, les capacités d'exportation peuvent être désactivées via des politiques de sécurité au niveau de la source de données (personne ne peut exporter) ou au niveau de l'utilisateur (certains utilisateurs ne peuvent pas exporter). Voir gestion des <u>Groupes de sécurité (Ancien)</u> pour plus d'informations.

EXPORTER TOUT (.RDM)

Exporter toutes les entrées dans un fichier .rdm qui peut être importé dans n'importe quelle source de données Remote Desktop Manager. Vous pouvez également inclure les identifiants dans ce format d'exportation et sécuriser votre fichier avec une clé maîtresse.

Par défaut, les identifiants ne sont PAS inclus. Il est essentiel de cocher l'option Inclure identifiants afin que les données exportées les incluent.



Exporter tout (.rdm)

EXPORTER LA SÉLECTION (.RDM)

Exporter la session sélectionnée dans un fichier .rdm qui peut être importé dans n'importe quelle source de données Remote Desktop Manager. Vous pouvez également inclure les identifiants dans ce format d'exportation et sécuriser votre fichier avec une clé maîtresse.
EXPORTER L'ENTRÉE EN FICHIER REMOTE DESKTOP (.RDP)

Exporter l'entrée sélectionnée dans un fichier .rdp pour l'utiliser facilement en dehors de Remote Desktop Manager.

EXPORTATION SPÉCIALE (.CSV)

Exporter les entrées à l'aide du fichier au format .csv. Pour des raisons de sécurité, le fichier .csv sera contenu dans un fichier zip chiffré par mot de passe. Ce type de sécurité peut être piraté à l'aide d'attaques par force brute, il ne doit être utilisé que lorsque le fichier zip est sous votre contrôle exclusif.

Veuillez noter que les colonnes csv varient en fonction des types d'entrées exportés. Cela en fait le mauvais format si jamais vous souhaitez réimporter les données dans Remote Desktop Manager. Utilisez-le uniquement pour migrer vers un autre système.

EXPORTATION SPÉCIALE (.HTML)

Exporter toutes les entrées d'un AES-256 pour crypter le fichier HTML autonome.

EXPORTATION SPÉCIALE (.XML)

Parce qu'il a semé la confusion dans notre base d'utilisateurs, ce format d'exportation a été converti pour effectuer exactement la même exportation que "Exporter toutes les entrées" mais définit l'extension de fichier sur .xml à la place.

6.1.9.2 Exportation spéciale HTML cryptée

DESCRIPTION

Le format d'exportation spéciale HTML cryptée a été conçu pour des exportations d'entrées simples et sécurisées. Il permet une exportation HTML des informations d'entrée tout en utilisant le cryptage symétrique (AES-256) pour crypter les

informations sensibles telles que les mots de passe. Le fichier est un fichier HTML autonome, portable qui ne nécessite aucun fichier de script ou d'installation externe. Tant que vous avez un navigateur Web avec JavaScript activé, vous pouvez accéder à vos données cryptées.

Avec un document crypté sécurisé, vous pouvez envoyer librement les informations par courriel ou tout autre protocole sans compromettre les données sensibles. Utiliser l'exportation comme moyen de partage ou comme sauvegarde d'informations sensibles.

PARAMÈTRES

Sélectionner les entrées à exporter ou exporter toutes les entrées. Cliquer avec le bouton droit et sélectionner *Exporter - Exportation spéciale - Exporter tout (.html)* ou utiliser *Fichier - Exporter - Exporter la sélection (.html)*. Vous serez invité à saisir un mot de passe pour la clé de cryptage symétrique. Sélectionner le nom de fichier du nouveau document. Une fois l'exportation terminée, le fichier s'ouvrira dans votre navigateur par défaut.



Assurez-vous de ne pas oublier le mot de passe, car vous ne pourrez pas décrypter les données sans lui.

Lors de l'exportation de plusieurs entrées qui sont toutes contenues dans le même fichier, au moment du décryptage, chaque valeur cryptée doit être décryptée individuellement pour des raisons de sécurité. Une fois que vous avez terminé avec les données sensibles, appuyez sur F5 pour actualiser le fichier ou le fermer. Vos données sont désormais à l'abri des regards indiscrets.

AES-256

Nous utilisons AES-256 pour crypter/décrypter vos données sensibles. Étant donné que le décryptage est entièrement effectué dans le navigateur, il n'est pas nécessaire d'utiliser des outils externes, des téléchargements ou des installations.



Valeur cryptée

SAUVEGARDE VIRTUELLE SÛRE ET INTELLIGENTE

De plus, l'exportation HTML à l'aide d'un cryptage symétrique est un excellent moyen de sauvegarder en toute sécurité vos mots de passe et autres informations sensibles. Il vous permet de partager des informations par courriel ou d'envoyer le fichier à votre compte de messagerie personnel en tant que sauvegarde.

6.1.10 Préférences

DESCRIPTION

Plusieurs options sont disponibles pour gérer et personnaliser votre Remote Desktop Manager dans le menu *Fichier - Préférences* .

• • •	Général	
🔋 📮 🧯		
Général Interface utilisateur Type de	session Extensions de navigateur Sécurité Outils Avancée	
Général	Général	
Démarrage de l'application		
Fermeture de l'application Proxy (web) Connexion rapide	Autoriser les connexions multiples (par defaut)	
	Presse-papiers	
	Dálai de copie sécuricés du presse popiers: 100	
Variables personnalisées	belai de copie securisee du presse-papiers: 100	
Cloud	Denning divisioning	
	Donnees d utilisation	
	Autoriser l'envoi de données d'utilisation anonymisées à Devolutions	

Fichier - Préférences

Consulter les rubriques suivantes pour plus d'informations:

- <u>Général</u>
- Interface utilisateur
- Type de session
- <u>Sécurité</u>

- Outils
- Avancée
- 6.1.10.1 Général

DESCRIPTION

Utiliser *Fichier - Préférences - Général* pour configurer les options liées aux fonctionnalités de l'application.

PARAMÈTRES

Général Interface utilisateur Type de	Général session Extensions de navigateur Sécurité Outils Avancée
Général Démarrage de l'application Fermeture de l'application Proxy (web) Connexion rapide Variables personnalisées Cloud	Général ve Autoriser les connexions multiples (par défaut)
	Presse-papiers Délai de copie sécurisée du presse-papiers: 100 🗘
	Données d'utilisation V Autoriser l'envoi de données d'utilisation anonymisées à Devolutions

Préférences - Général

GÉNÉRAL

Option	Description
Autoriser les connexions multiples (par défaut)	Vous permet d'ouvrir plusieurs connexions simultanées (onglets) dans la même session. Si elle n'est pas activée, sélectionner la session ouverte mettra simplement l'accent sur la connexion existante.

DÉMARRAGE DE L'APPLICATION

Option	Description
Vérifier les mises à jour au démarrage	L'application effectuera une vérification des nouvelles versions disponibles au démarrage.

FERMETURE DE L'APPLICATION

Option	Description
Confirmer la fermeture de l'application	L'application vous demandera une confirmation lorsque vous tenterez de fermer.
Vérifier les sessions ouvertes à la fermeture	L'application vous avertira que des sessions sont en cours d'exécution lorsque vous tenterez de fermer.

CONNEXION RAPIDE

Option	Description
Ouvrir intégré par défaut (si mode intégré est disponible)	Ouvrir la session en mode intégré par défaut si le mode intégré est disponible.

VARIABLES PERSONNALISÉES

Option	Description
Variables personnalisées	L'option de variables personnalisées a été implémentée pour personnaliser vos propres variables

dans l'app une nouve

6.1.10.2 Interface utilisateur

DESCRIPTION

Utiliser *Fichier - Préférences - Interface utilisateur* pour configurer les options liées à l'interface utilisateur.

PARAMÈTRES

• • •	Interface utilisateur
Général Interface utilisateur Type de s	session Extensions de navigateur Sécurité Outils Avancée
Interface utilisateur Menu contextuel Tableau de bord Favoris Barre de menu et station d' Champ de recherche Barre d'onglets Raccourcis Barre de titre Arborescence	Général Interface utilisateur: Ruban Masquer le pied de page Langue: Français Emplacement de bascule de navigation: Barre d'outils (droite) Emplacement d'onglet de navigation: Volet de navigation (en bas) Emplacement de source de données: Volet de navigation (en haut) Emplacement du coffre: Par défaut Utiliser la navigation superposée Largeur maximale de l'onglet: 280 ° Utiliser le titre en gras dans l'onglet sélectionné
	 Afficher la barre d'onglets sous les fenêtres non ancrées Permettre aux onglets d'être réarrangés Permettre aux onglets de quitter la barre d'onglets Afficher le nom du dossier dans l'onglet

Préférences - Interface utilisateur

MENU CONTEXTUEL

Option	Description
Inclure un Menu de propriétés	Afficher le menu Propriétés dans le menu contextuel lorsqu'une session est sélectionnée.
Utiliser le menu contextuel de modification antérieure	Utiliser le menu contextuel de modification antérieure de l'ancienne interface Remote Desktop Manager.

INTERFACE UTILISATEUR

Option	Description
Interface utilisateur	Choisir entre l'interface utilisateur Classique ou Ruban.
Masquer le pied de page	Lorsque vous utilisez l'interface utilisateur Ruban, sélectionner cette option pour masquer votre pied de page.
Langue	Sélectionner la langue par défaut de l'application Remote Desktop Manager.
Emplacement de bascule de navigation	Spécifier l'emplacement par défaut de la barre d'outils: • <i>Barre d'outils (droite)</i> • <i>Barre d'outils (gauche)</i>
Emplacement d'onglet de navigation	 Spécifier l'emplacement par défaut de l'onglet navigation entre: Volet de navigation (en haut) Volet de navigation (en bas)

Emplacement de source de données	Spécifier l'emplacement de la source de données sur votre écran entre:
	Volet de navigation (en haut)
	Volet de navigation (en bas)
	• Par défaut
Afficher la barre d'onglets sous les fenêtres non ancrées	Display the tab bar when the session is undocked. Afficher la barre d'onglets lorsque la session non ancrée.
Permettre aux onglets d'être réarrangés	Permets de déplacer les onglets d'une position à une autre dans la barre d'onglets.
Permettre aux onglets de quitter la barre d'onglets	Les onglets peuvent être déplacés hors de la barre d'onglets.

TABLEAU DE BORD

Option	Description
Focus automatique du tableau de bord	Lorsque l'option est activée si une entrée active est sélectionnée dans l'arborescence, le tableau de bord correspondant s'affiche et le focus est immédiatement défini sur celle-ci.
Utiliser la vue d'ensemble du tableau de bord classique	Le tableau de bord classique sera affiché à la place du nouveau tableau de bord avec des boutons plus grands.

BARRE DE MENU

Option	Description

Afficher l'icône dans la barre de menu	Affiche l'icône dans la barre du menu.
Inclure menus de la liste des entrées	Inclus les entrées dans le menu de la liste.
Inclure les menus des entrées ouvertes	Inclus un sous-menu pour les sessions ouvertes.
Inclure un menu afficher / masquer	Inclus un menu pour afficher et masquer certaines options.
Inclure menu "Maximize"	Inclus un menu pour maximiser la fenêtre de l'application pour prendre toute la zone de l'écran.
Inclure menus source de données (seulement si plus de un)	Inclus un sous-menu pour les sources de données. Cela nécessite plus d'une source de données pour fonctionner.
Inclure menu "Quick Connect"	Inclus un menu pour effectuer une connexion rapide à un hôte.
Inclure menu "Récent"	Inclus un menu qui contient les entrées les plus récemment utilisées.
Inclure menu liste d'exécution	La liste d'exécution apparaîtra dans le menu.
Afficher uniquement les entrées de favoris dans le menu de l'icône	Seules les entrées favorites apparaîtront dans le menu.
Afficher les identifiants dans le menu de l'icône	Affiche si les identifiants sont répertoriés dans le menu.

ARBORESCENCE

Option	Description
Superposition de raccourcis	Déterminer sur quels éléments l'icône de raccourci est visible. Choisir entre: • <i>Tous</i> • <i>Aucun</i> • <i>Tout sauf l'original</i>
Désactiver le glisser- déposer des entrées	Ce paramètre désactive le déplacement des entrées par glisser-déposer. Utiliser cette option pour éviter toute session indésirable créée par glisser-déposer par erreur.
Fusionner la liste d'identifiants avec les sessions	Les identifiants apparaîtront dans la liste des sessions plutôt que dans leur propre coffre.
Fusionner la liste d'outils avec les sessions	La liste des outils de session apparaîtra dans la liste des sessions plutôt que dans leur propre coffre.

6.1.10.3 Type de session

DESCRIPTION

Utiliser *Fichier - Préférences - Type de session* pour contrôler les paramètres appliqués aux entrées de session.

PARAMÈTRES

•••		†	Type de session
Général Interface utilisateur	Type de session	Extensions de navigateur Sécurité	Outils Avancée
Type de session	Gén	éral	
RDP		Action fermer tout par défaut:	Par défaut ᅌ
ConnectWise Control			
SSH Shell			
Wayk Now			
Autres			

Préférences - Type de session

TYPE DE SESSION

Option	Description
Action fermer tout par défaut	Sélectionner l'action <i>Par défaut</i> pour le bouton <i>Fermer</i> <i>tout</i> lorsque plusieurs onglets sont ouverts en même temps dans le tableau de bord:
	 Déconnecter (Déconnecter toutes les sessions à onglets ouverts)
	 Fermer la session (Fermer la session dans les onglets ouverts)
	 Par défaut (Fermer toutes les sessions à onglets ouvertes)

IDENTIFIANTS

Option	Description
Version	Choisir la version de Secret Server

Secret Server 8
Secret Server 9
Secret Server 10 et plus

RDP

Option	Description
Mode de calibrage d'écran	 Vous pouvez choisir un mode de dimensionnement d'écran préféré pour votre session RDP entre: Barre de défilement Résolution intelligente Ajuster la fenêtre RDP (smart sizing)
Affichage	 Déterminer l'affichage préféré pour la session. Choisir entre: Par défaut Externe Intégré (à onglets) Désancré Vous pouvez ensuite choisir le moniteur préféré sur lequel afficher: Moniteur primaire: C'est le moniteur qui est marqué comme affichage principal dans Windows Moniteur secondaire: L'autre moniteur non primaire, osbolète, utilise à la place le moniteur 1, 2, 3 ou 4
	 Moniteur courant: Le moniteur dans lequel RDM s'exécute

	Configuré: Voir les options du système	
	 Par défaut: Ne déplacera pas l'application, ce sera le mode par défaut de Windows 	
	• <i>Moniteur 1:</i> Le moniteur devient le principal	
	• <i>Moniteur 2:</i> Le moniteur devient le principal	
	• <i>Moniteur 3:</i> Le moniteur devient le principal	
	• Moniteur 4: Le moniteur devient le principal	
	• <i>Moniteur 5:</i> Le moniteur devient le principal	
	• <i>Moniteur 6:</i> Le moniteur devient le principal	
Activer la mise en sandbox	Le sandboxing isole la connexion RDP dans un autre processus. C'est plus stable et plus fiable, car c'est une application indépendante intégrée dans RDP. Cela signifie que RDP peut plus facilement récupérer après une déconnexion ou une erreur fatale.	
Moteur de rendu	Si vous utilisez OpenGL sur votre Mac, activez cette option pour améliorer les performances de votre écran.	
Moteur RDP	Choisir entre:	
	Hérité	
	• Moderne	
Passerelle Transport	Choisir entre:	
	• Auto	
	• Http	
	• RPC	

AUTRES

Option	Description	
Affichage à l'écran	Lorsque vous utilisez une session ARD, vous serez invité à savoir quel affichage à l'écran utiliser. Par défaut, il prendra l'écran principal.	

6.1.10.4 Sécurité

DESCRIPTION

Utiliser Fichier - Préférences - Sécurité pour configurer la sécurité de l'application.

PARAMÈTRES

• • •	Sécurité
Général Interface utilisateur Type de session Extensions de navigateur	ourité Outils Avancée
Sécurité de l'application (local)	
Aucun mot de passe de l'application	
O Utiliser un mot de passe de l'application	
Nouveau mot de passe:	
Confirmer le mot de passe:	
Chiffrer les fichiers locaux en utilisant le mot de passe de	l'application.
OUtiliser les identifiants d'ordinateur comme mot de passe de	l'appli
Requiert l'authentification Touch ID	
Seulement disponible sur les appareils macOS 10.12 et supérieur	
Authentification 2-Factor	
Requiert l'authentification Yubikey	
YubiKey:	
Exiger Google Authenticator	
Configurer	
Substituer le nom de compte:	
Si vous modifiez le nom du compte, vous devrez reconfigurer Google Authenticator	

Préférences - Sécurité

SÉCURITÉ DE L'APPLICATION (LOCAL)

Option	Description
Aucun mot de passe de l'application	Aucun mot de passe ne sera demandé pour accéder à l'application.
Utiliser un mot de passe de l'application	Définir un mot de passe spécifique pour accéder à l'application.
Utiliser les identifiants d'ordinateur comme mot de passe de l'appli	Nécessite les mêmes identifiants que ceux de votre ordinateur pour accéder à l'application.

AUTHENTIFICATION 2-FACTOR

Option	Description
Requiert l'authentification Yubikey	Utiliser un appareil Yubikey pour accéder à l'application lorsqu'elle démarre ou lorsqu'elle est verrouillée.
Exiger Google Authenticator	Utiliser un appareil Google Authenticator pour accéder à l'application lorsqu'elle démarre ou lorsqu'elle est verrouillée.
Substituer le nom de compte	Si vous souhaitez utiliser un compte Google Authenticator différent de celui précédemment associé à votre compte RDM, vous pouvez substituer le nom du compte, mais vous devrez reconfigurer Google Authenticator.

VERROUILLER

Option	Description
Verrouiller l'application quand réduite	Verrouiller l'application lorsqu'elle est réduite dans la barre des tâches.
Verrouiller l'application lorsqu'inactive	Verrouiller automatiquement l'application lorsqu'elle n'est pas utilisée au bout d'un certain temps. La valeur est en minute.

SÉCURITÉ HORS CONNEXION

Option	Description

Sécurité par défaut	L'application utilise un fichier hors ligne chiffré avec un hachage de clé calculée non portable.
Sécurité renforcé	L'application utilise un fichier hors ligne qui est chiffré avec un hachage de la clé calculée non portable avec un mot de passe spécifique à l'utilisateur. Ce mot de passe est enregistré en interne par défaut.
Invite pour l'accès hors ligne	Cette case à cocher force l'utilisateur à entrer le mot de passe avant d'accéder aux données hors ligne.

6.1.10.5 Outils

DESCRIPTION

Utiliser *Fichier - Préférences - Outils* pour configurer le délai avant l'expiration de l'outil.

PARAMÈTRES

Outils
Pe de session Extensions de navigateur Securite Outils Avancee
Services de recherche timeout: 1,000
Ping
Timeout du ping: 100
Wake on LAN
Port (WOL): 7
Fermer les messages automatiquement: 10

Préférences - Outils

OUTILS

Option	Description
Services de recherche timeout	Indique l'heure à laquelle le service Bonjour recherchera avant l'expiration du service.
Timeout du ping	Indique le délai avant l'expiration du service ping.
Port (WOL)	Indique le délai avant l'expiration du service Wake on LAN.
Fermer les messages automatiquement	Indique le délai avant la fermeture automatique de la fenêtre de message.

GESTION À DISTANCE

Description
Sélectionner le journal des événements préféré à ouvrir par défaut lors du lancement de l'événement sur un ordinateur distant: • <i>Tout</i>
Application
Sécurité
• Système
Réplication DFS
Service d'annuaire
• Serveur DNS

	 Évènements matériel Internet Explorer Service de gestion de clés Windows PowerShell
Type d'évènement	Sélectionner le type d'événement préféré à ouvrir par défaut lors du lancement de l'événement sur un ordinateur distant: • <i>Tous</i> • <i>Erreur</i> • <i>Avertissement</i> • <i>Information</i> • <i>Succès de l'Audit de sécurité</i> • <i>Échec de l'Audit de sécurité</i>
Plage horaire	Définir la plage horaire pour l'événement distant: • Semaine dernière • Aujourd'hui • Hier • Mois dernier • Mois courant • 7 derniers jours • 30 derniers jours • 31 derniers jours • 60 derniers jours

• 90 derniers jours

6.1.10.6 Avancée

DESCRIPTION

Utiliser *Fichier - Préférences - Avancée* pour modifier les paramètres avancés de Remote Desktop Manager.

PARAMÈTRES

Avancée	
General internace dunisateur. Type de session: Extensions de navigateur. Securite: Outris Avancee	
Niveau débogage: 0 Crapeaux Journaux:	Les deux ᅌ
Connexion	
Fermeture automatique de l'onglet intégré à la déconnexion Désactiver le message de confirmation de la déconnexion Utiliser l'ancienne interface de Secret Server	
Général	
 Permettre plusieurs instances Ouvrir automatiquement l'emplacement du fichier après l'enregistrement Confirmer lors du déplacement par glisser-déposer Désactiver l'AppleScript Désactiver la vérification de compromission du mot de passe Activer la journalisation de la session 	
Options de l'IU	
Désactiver la personnalisation d'images Obtenir les icônes de fichier selon le type de fichier	
Avancée	
Moteur en mode hors connexion: Par défaut	
Forcer « localhost » lorsque avec ports dynamiques VPN: Aucune	
Confirmer l'ouverture de plusieurs sessions ouvertes si le nombre est supérieur à:	

Préférences - Avancée

Option	Description
Niveau débogage	Définir le niveau des informations de débogage que Remote Desktop Manager capturera. Cela ne devrait

	être modifié que sur demande d'un technicien de support Devolutions et pourrait ralentir votre système.
Fermeture automatique de l'onglet intégré à la déconnexion	Lorsqu'une session est déconnectée, l'onglet intégré se ferme automatiquement.
Désactiver le message de confirmation de la déconnexion	Lorsque vous appuyez sur le bouton de fermeture de session dans une session RDP intégrée, Remote Desktop Manager déconnectera la session sans le message de confirmation de fermeture de session.
Utiliser l'ancienne interface de Secret Server	Activer si vous souhaitez utiliser l'ancienne interface de Secret Server (c'est-à-dire la façon dont elle ressemblait à son apparence actuelle).
Confirmer lors du déplacement par glisser- déposer	Chaque fois que vous exécutez un glisser-déposer, une fenêtre de confirmation demandera de confirmer le déplacement.
Désactiver l'AppleScript	AppleScript est activé par défaut, si vous le souhaitez, vous pouvez le désactiver ici.
Activer la journalisation de la session	L'option Activer la journalisation de la session est une option par défaut. Si vous rencontrez des problèmes de performances avec Remote Desktop Manager, notre équipe d'assistance peut vous demander de le désactivé, mais nous vous déconseillons de le faire sans la demande d'un membre de notre équipe d'assistance.
Désactiver la personnalisation d'images	Désactiver la personnalisation des images dans l'arborescence. Trop d'images personnalisées pourraient augmenter considérablement la taille de la source de données et augmenter le temps de chargement en même temps.

6.1.11 Paramètres de mon compte

DESCRIPTION

Utiliser *Fichier - Paramètres de mon compte* pour configurer différents comptes qui peuvent être utilisés pour se connecter sur différentes plateformes Web. Cela vous permet de configurer les paramètres de votre compte une seule fois et de l'utiliser dans la création de vos entrées autant de fois que vous le souhaitez. Vous pouvez également gérer vos identifiants personnels, votre clé privée personnelle et votre liste de paramètres spécifiques à l'utilisateur.

PARAMÈTRES

Fichier	Accueil	Modifier	Affichage	Administration	Outils	Fenêtre	Aide						
Mettre hors-ligne	Verrouille l'application	r inform on source	ations sur la de données	Compte Devolutions +	Actualiser	Sources d données	le Importer •	Exporter •	Préférences	Paramètres de mon compte +	Modèles +	Espaces de travail •	Fermer

Fichier - Paramètres de mon compte

Option	Description
Mes identifiants personnels	Consulter la rubrique Mes identifiants personnels pour plus d'informations.
Ma clé privée personnelle	Avec une configuration de clé privée personnelle, vous pouvez sélectionner Ma clé privée dans le menu déroulant pour utiliser cette clé au lieu de taper votre clé privée à chaque fois.

6.1.12 Modèles

DESCRIPTION

Les modèles sont disponibles dans le menu Fichier - Modèles .

Fichier	Accueil M	Modifier Affichage	Administration	Outils	Fenêtre A	lide						
Mettre hors-ligne	Verrouiller l'application	Informations sur la source de données	Compte Devolutions +	Actualiser	Sources de données	importer •	Exporter •	Préférences	Paramètres de mon compte +	Modèles •	Espaces de travail •	Fermer

Fichier - Modèles

Cela vous permet de créer une configuration prédéfinie tel que:

- Créer une nouvelle session
- Se connecter rapidement
- Ouvrir comme modèle

Les modèles peuvent être utiles si vous souhaitez avoir des valeurs prédéfinies lorsque vous créez une entrée spécifique.

Cela vous permet de créer des modèles prédéfinis disponibles avec la connexion rapide, de la création ou de l'importation d'une nouvelle session.

PARAMÈTRES

Cliquer sur *Modèles*, puis sur *Nouveau* pour créer un nouveau modèle.

đ	Modèles	
Туре	Nom	Source
0	Chrome	Partagé
U	Firefox	Partagé
+-	☆ (max + 8) 8.+	
		Fermer



Vous pouvez choisir de créer un modèle Local ou un modèle Partagé.

Voulez-vous créer une base de données ou un modèle local?
Un modèle de base de données sera disponible pour tout le monde à l'aide de votre source de données. Un modèle local sera uniquement disponible sur votre machine.
Partagé Local

Choisir Partagé ou Local

Option	Description
Modèle local	Les modèles locaux sont enregistrés sur l'ordinateur local et ne sont pas disponibles pour les autres utilisateurs.
Modèle partagé	Les modèles partagés sont enregistrés dans la base de données et peuvent être utilisés par tous les utilisateurs.

CRÉATION D'UNE NOUVELLE ENTRÉE

Lors de la création d'une nouvelle entrée, sélectionnez *Modèle* pour avoir accès à votre modèle créé précédemment, cliquer sur celui que vous souhaitez utiliser pour créer votre nouvelle entrée.

	Général	Q <rechercher></rechercher>	
Ē	Coordonnées		
	Contact	Chrome	Firefox
2	Entrée d'identifiants		
in a	Document		
	Dossier		
ľ,	Synchroniseur		
	VPN		
\$	Macro/Script/Outil		
	Divers		
6	Modèle		

Créer une entrée - Modèle

6.1.12.1 Paramètres de la session par défaut

DESCRIPTION

Vous pouvez accéder aux **Paramètres de la session par défaut** dans **Fichier -Modèles - Paramètres de la session par défaut**.

Cela vous permet de modifier ou de réinitialiser vos paramètres par défaut qui sont utilisés chaque fois qu'une nouvelle entrée est créée. Chaque type d'entrée est pris en charge et peut avoir un modèle par défaut défini.

En modifiant votre modèle par défaut, vous pourrez enregistrer les paramètres souvent utilisés lors de la création de nouvelles entrées.

PARAMÈTRES

PAS DE MODÈLE PAR DÉFAUT

Noter qu'un avis *Pas de valeur par défaut* s'affiche sous chaque type qui n'a pas de modèle par défaut de défini.

Ge Ge	estion de modèle type par défaut	
Q Search		
S	RDP (Microsoft Remote [Pas de valeur par défaut]	
ł	FTP [Pas de valeur par défaut]	
VS	VNC [Pas de valeur par défaut]	
	Apple Remote Desktop (ARD) [Pas de valeur par défaut]	
1	Ligne de commande	
		Fermer

Modèle - Pas de valeur par défaut

AVEC MODÈLE DÉFINI

Tous les types d'entrées avec l'avis *Pas de valeur par défaut* peuvent avoir un modèle par défini pour eux. Vous pouvez double-cliquer sur le type pour modifier le modèle ou appuyer sur le bouton *Modifier*.



Modèle - Modifier

Si vous souhaitez supprimer le modèle de paramètres par défaut, appuyer sur le bouton *Supprimer*.

Gestion de modèle type par défaut
Search
Ce search
PP (Microsoft Remote (Pas de valeur par défaut)
FP (Pas de valeur par défaut)
FP (Pas de valeur par défaut)
Ce vnc (Pas de valeur par défaut)
Ce vnc (Pas de valeur par défaut)
Lipte de commande
Lipte de commande

Modèle - Supprimer

6.1.12.2 Paramètres d'identifiants par défaut

DESCRIPTION

Vous pouvez accéder aux Paramètres d'identifiants par défaut dans *Fichier - Modèles - Paramètres d'identifiants par défaut*.

Cela vous permet de modifier ou de réinitialiser les paramètres par défaut de vos identifiants qui sont utilisés chaque fois qu'une nouvelle entrée est créée. Chaque type d'identifiants est pris en charge et peut avoir un modèle par défaut défini.

En modifiant votre modèle par défaut, vous pourrez enregistrer les paramètres que vous souhaitez utiliser lors de la création de nouvelles entrées.

PARAMÈTRES

PAS DE MODÈLE PAR DÉFAUT

Noter qu'un avis *Pas de valeur par défaut* s'affiche sous chaque type d'identifiant qui n'a pas de modèle de défini.

earch	1	
٥	Nom d'utilisateur / mot de passe [Pas de valeur par défaut]	
P	Chaîne de connexion [Pas de valeur par défaut]	
易	Clé privée [Pas de valeur par défaut]	
D	Mot de passe à usage unique [Pas de valeur par défaut]	
=	Liste des mots de passe	

Modèle - Pas de valeur par défaut

AVEC MODÈLE DÉFINI

Tous les identifiants avec l'avis **Pas de valeur par défaut** ont un modèle par défaut. Vous pouvez double-cliquer sur le type pour modifier le modèle ou appuyer sur le bouton **Modifier**.



Modèle - Modifier

Si vous souhaitez supprimer le modèle de paramètres par défaut, appuyer sur le bouton *Supprimer*.



Modèle - Supprimer

6.2 Accueil

DESCRIPTION

Le ruban *Accueil* vous permet d'appliquer une action à l'entrée actuellement sélectionnée. Les actions disponibles dans le ruban dépendent du type d'entrée sélectionné dans votre volet de navigation.



Menu Accueil

PARAMÈTRES

OUVRIR SESSION

Ouvrir session ouvre votre session sélectionnée. Cliquer sur le menu déroulant pour sélectionner la façon dont vous souhaitez que votre session s'ouvre, selon le type de session que vous avez sélectionné, le menu sera différent.

VOIR MOT DE PASSE

Afficher votre mot de passe de la session sélectionné.

EXÉCUTER

Exécuter une macro ou un script sélectionné dans l'onglet actuel.

COPIER

Pour plus d'informations sur toutes les options de copie, veuillez consulter <u>Pressepapiers</u>.

OUVRIR VPN

Cette fonctionnalité est activée lorsqu'un VPN est configuré dans votre session, il ouvrira un VPN avant de démarrer la connexion à la session.

FERMER VPN

Cette fonctionnalité est activée lorsqu'un VPN est configuré dans votre session, elle fermera un VPN tout en laissant la session ouverte.

STATUT

Pour plus d'informations, veuillez consulter Statut.

FAVORIS

Pour plus d'informations, veuillez consulter Favoris.

INSÉRER UN COMMENTAIRE D'ENREGISTREMENT

Ajouter un commentaire de journal à la session qui sera enregistrée dans les journaux de session, pour plus d'informations, veuillez consulter <u>Insérer un commentaire</u> <u>d'enregistrement</u>.

6.2.1 Presse-papiers

DESCRIPTION

Les options de copie du ruban *Accueil* contiennent les options de copie des valeurs d'entrée de données dans votre presse-papiers, telles que:

- Nom d'utilisateur
- Mot de passe
- Domaine
- Hôte



Lors de l'utilisation d'une <u>Sources de données avancées</u>, l'administrateur peut contrôler les droits de copie des mots de passe dans les <u>Paramètres du système</u>.

PARAMÈTRES



Accueil - Presse-papiers

COPIER LE NOM D'UTILISATEUR

Copier le nom d'utilisateur défini dans votre session dans le presse-papiers.

COPIER LE MOT DE PASSE

Copier le mot de passe défini dans votre session dans le presse-papiers.

COPIER L'HÔTE

Copier le nom d'hôte défini dans votre session dans le presse-papiers.

COPIER LE DOMAINE

Copier le domaine défini dans votre session dans le presse-papiers.

COPIER/COLLER

Le copier-coller d'une entrée de session est également possible. Vous pouvez coller la session dans une autre source de données ou simplement en créer une copie. C'est un moyen rapide de déplacer/dupliquer un élément.



Lors de l'utilisation d'une <u>Sources de données avancées</u>, l'utilisateur doit disposer des permissions d'ajout/édition dans la <u>Gestion des usagers</u> pour pouvoir copier/coller des sessions.

6.2.2 Statut

DESCRIPTION

Le *Statut* vous permet de modifier le statut d'une session.

PARAMÈTRES

	ŝ	F
Statut •	Favoris	Insérer un commentaire d'enregistrement
Modifie	er	
Par	défaut	
P Ver	rouillé	
Dés	activé	
Ave	rtissemer	nt
P Exp	iré	pripts/Macro

Accueil - Statut

Option	Description
Modifier	Cela vous permettra d'écrire un message d'état de session qui s'affichera chaque fois qu'un utilisateur ouvrira une session.
Par défaut	Cela rétablira le statut par défaut.
Verrouillé	Cela permet à l'utilisateur qui a verrouillé la session de l'utiliser et de bloquer les autres.
Désactivé	Une session désactivée ne peut pas être ouverte. Ceci est principalement utilisé lorsque vous ne souhaitez pas le supprimer, mais évitez toute connexion sans surveillance. Il est également utile de désactiver un compte pour l'un de vos anciens clients.
Avertisse ment	Cet état permet d'utiliser la session, mais affiche un message à l'utilisateur avant son ouverture.
Expiré	Une session expirée ne peut pas être ouverte. Il peut être défini manuellement ou automatiquement si la date d'expiration de la session est définie dans sa propriété.



Si vous utilisez l'option *Verrouillé*, la session sera verrouillée pour les autres utilisateurs uniquement, mais le détenteur du verrou peut toujours l'utiliser.

6.2.3 Favoris

DESCRIPTION

Cela est utile lorsque le nombre d'entrées gérées devient trop important ou si vous devez conserver une structure de répertoire stricte pour conserver vos entrées. Vous pouvez créer une liste de vos entrées favorites pour faciliter leur accès.



Accueil - Favoris

PARAMÈTRES

AJOUTER UNE ENTRÉE DANS LES FAVORIS

Sélectionner votre entrée dans votre volet de navigation, puis cliquer sur *Favoris* dans le ruban pour ajouter l'entrée à la liste. Vous pouvez également sélectionner votre entrée, faire un clic droit puis sélectionné *Favoris*.
🔻 🕅 Sessions		
🔻 🗖 Groupe 1	Actions	
 Session Session Groupe 2 Groupe 3 	Ouvrir session Ouvrir avec des paramètres Volr mot de passe Copier nom d'utilisateur et mot de passe Copier le nom d'utilisateur Copier le mot de passe	• t
	Nouvelle entrée Dupliquer Ajouter	•
	Modifier Déplacer Supprimer	► #⊠
	Favoris	k.
	Liste d'exécution	*
	Presse-papiers Outils/Scripts/macros Affichage	* * *
	Importer Exporter	*
	Développer tout Réduire tout	
	Propriétés	

Ajouter aux Favoris

AFFICHER LES FAVORIS

Pour afficher une liste de toutes vos entrées favorites, cliquer sur l'étoile au bas de votre volet de navigation.



6.2.4 Insérer un commentaire d'enregistrement

DESCRIPTION

Vous pouvez ajouter un commentaire d'enregistrement à la session qui sera enregistrée dans le journal de session. Sélectionner votre entrée dans le volet de navigation, puis cliquez sur *Accueil - Insérer un commentaire d'enregistrement*.



Accueil - Insérer un commentaire d'enregistrement

Pour consulter le journal de session, cliquer sur la session et sélectionner Journaux.



Journaux

6.3 Actions

DESCRIPTION

Le ruban *Actions* contient des opérations qui ne peuvent être effectuées que sur une session en cours d'exécution. Le menu *Actions* sera visible que s'il y a une session active en cours. Pour notre exemple, nous exécutons une session RDP, le ruban affichera l'onglet suivant lorsque la session est en mode intégré.



Ruban Actions

Alternativement, les *Actions* sont également disponibles en cliquant avec le bouton droit sur l'onglet d'une session intégrée.

PARAMÈTRES

CONNEXION

Les actions de connexion vous permettent de vous reconnecter/déconnecter d'une ou plusieurs session(s) simultanément. Les actions sont différentes selon le type de session sélectionné.

Option	Description
Reconnecter	Ferme rapidement la session, puis la rouvre automatiquement. Utilisez-le pour mettre à jour la résolution de vos connexions RDP intégrées lorsque vous redimensionnez la fenêtre.
Fermer	Ferme la session active.
Fermer tout	Ferme toutes les sessions ouvertes.
Fermer tous les autres onglets	Ferme toutes les sessions ouvertes sauf la session active.

COMMANDES

Les commandes sont des actions envoyées à la session distante, elles sont donc différentes selon votre type de session.

Option	Description
Envoyer Ctrl- Alt-Suppr	Envoie la combinaison des touches CTRL-ALT-SUPPR à l'hôte.
Icônes	Sur le serveur Windows 8 ou Windows 2012, affiche la barre des icônes (barre de recherche, de partage, de démarrage, de périphériques et de paramètres).
Barre App	Sur le serveur Windows 8 ou Windows 2012, affiche la barre d'application pour afficher la navigation, les commandes et les

	outils.
Modifier l'App	Sur le serveur Windows 8 ou Windows 2012, passe d'une application à une autre.
Voir seulement	Empêche la session de recevoir des entrées du clavier ou de la souris. Cette fonctionnalité a été demandée pour permettre la surveillance tout en évitant les erreurs de manipulation. Utilisez-le pour avoir un accès en lecture seule au serveur distant.

PARAMÈTRES

Option	Description
Conserver onglet à la déconnexion	L'onglet de votre session restera ouvert après une déconnexion de session.
Sauvegarde la session comme	Enregistre votre session ouverte en tant que nouvelle entrée.
Dupliquer	Ouvre un double de l'onglet de votre session ouverte.

6.4 Modifier

DESCRIPTION

Le ruban *Modifier* contient des opérations permettant d'ajouter, de modifier, de remplacer, de modifier par lot ou d'exporter des entrées.



Ruban Modifier

Pour en savoir plus, veuillez consulter:

- Nouvelle entrée
- Modifier l'entrée
- Paramètres spécifiques
- Modifier le lot
- Exporter

6.4.1 Ajouter des entrées

DESCRIPTION

Les options pour ajouter vous permettent de créer rapidement de nouvelles entrées, de les dupliquer, de créer des raccourcis ou d'enregistrer votre entrée en tant que modèle.

PARAMÈTRES



Ajouter des entrées

Option	Description
Nouvelle entrée	Créer une nouvelle entrée (session, dossier, entrée de données, identifiants, etc.)
Dupliquer	Créer un double de votre entrée.

Créer un raccourci	Lier votre entrée à plusieurs dossiers. Voir <u>Créer un raccourci</u> pour plus d'informations.
Enregistrer comme modèle	Enregistrer votre entrée sélectionnée en tant que <u>Modèles</u> local ou partagé .

6.4.1.1 Créer un raccourci

DESCRIPTION

Il existe de nombreux scénarios où il est logique qu'une entrée apparaisse plusieurs fois dans le volet de navigation. Par exemple, vous souhaiterez peut-être:

- Attribuer un accès différent au dossier;
- Créer un dossier favori avec tout centralisé;
- Réutiliser un document pour différents scénarios.



Deux raccourcis sélectionés

La création des raccourcis est simplifiée en enregistrant l'entrée une fois dans la base de données tout en la liant à plusieurs groupes. Ainsi, lorsque l'application charge les données, elle crée automatiquement un lien vers l'entrée d'origine.

CRÉATION D'UN RACCOURCI: OPTION 1

Une façon de créer un raccourci est de faire un clic droit sur l'entrée choisie puis d'utiliser le menu *Modifier - Créer un raccourci*.



Modifier - Créer un raccourci

Une autre façon de créer un raccourci consiste à utiliser le menu *Modifier - Créer un raccourci*.

	1 /	¥ 🔒				Та	bleau de bo	ord - Remot	e Desktop Manager			🗖 🗠	Recherche	
Fichier	Accueil	Modifier	Affichage	Administra	tion Ou	tils Feni	être Aide							
Nouvelle entrée •	Dupliquer	Créer un raccourci	Enregistrer comme modèle	Modifier l'entrée	Renommer	Déplacer	X Supprimer	Liste d'exécution	Paramètres spécifiques de l'usager	Paramètres spécifiques locaux	Modifier (Actions spéciales)	Modifier le lot +	Exporter +	

Ruban Modifier - Créer un raccourci

•

Il n'y a aucune différence visuelle entre le raccourci et l'entrée d'origine. Par conséquent, vous devrez supprimer toutes les entrées pour les supprimer complètement.

CRÉATION D'UN RACCOURCI: OPTION 2

Une deuxième façon de créer un raccourci est via les propriétés de session. Étant donné que le raccourci est basé sur une liste de groupes, ajoutez une session dans plusieurs groupes en définissant deux destinations ou plus et en les séparant par un point-virgule «;». Vous pouvez également utiliser le bouton *Parcourir* et sélectionner plusieurs groupes en maintenant la touche Ctrl enfoncée tout en cliquant sur le nœud de l'arborescence.

Session		
Général Ø RDP (Microsoft Remote Desktop Protoc	Nom:	Session 1
 Plus Permissions Enregistrement de la session Interface utilisateur VPN/SSH/Passerelle Entrée de données Hôte Jump Événements Sous connexions Pièces jointes Journaux Outils à distance Page d'accueil Wake on LAN Avancée 	Dossier: Sauter: Affichage: Identifiants:	Dossier Windjammer/Sessions/Groupe 1
Variables		Annuler Enregistrer

Dossier d'entrée

6.4.2 Modifier l'entrée

DESCRIPTION

Les options de modification sont utilisées pour éditer l'une de vos entrées. Vous pouvez modifier les propriétés, renommer, déplacer ou supprimer votre entrée.

PARAMÈTRES

	1 /	¥ 🔒				Та	bleau de b	ord - Remot	e Desktop Manager			🗖 🗠	Recherche	
Fichier	Accueil	Modifier	Affichage	Administra	ation Ou	tils Fen	être Aide							
Nouvelle entrée •	Dupliquer	Créer un raccourci	Enregistrer comme modèle	Modifier l'entrée	Renommer	Déplacer	X Supprimer	Liste d'exécution	Paramètres spécifiques de l'usager	Paramètres spécifiques locaux	Modifier (Actions spéciales)	Modifier le lot +	Exporter +	

Modifier les entrées

Option	Description
Modifier l'entrée	Modifier les options de l'entrée sélectionnée.
Renommer	Renommer l'entrée sélectionnée.
Déplacer	Déplacer votre entrée sélectionnée vers un autre dossier.
Supprimer	Supprimer l'entrée sélectionnée. Une fenêtre de confirmation apparaîtra pour confirmer la suppression de l'entrée.

6.4.3 Options d'identifiants

DESCRIPTION

Plusieurs options sont disponibles pour les *Identifiants* dans vos entrées Remote Desktop Manager.

Nom:		(3
Dossier:		🗧 💠 🕑
Sauter:	Éteint	
Affichage:	Intégré (à onglets)	\$
lentifiants 🗸	Par défaut Dépôt d'identifiants Intégré Hérité Mes identifiants personnels Aucun Recherche dans le coffre d'utilisateur	

OPTION	DESCRIPTION
Par défaut (Personnalisé)	Cette option permet de saisir des identifiants personnalisés dans la section <i>Général</i> de l'entrée.
Dépôt d'identifiants (Lié au Coffre)	Lier votre entrée pour utiliser une entrée d' <i>Identifiants</i> existante dans le même coffre.
Intégré	Vous pouvez intégrer une entrée d' <i>Identifiants</i> spécifique qui nécessiterait, par exemple, des informations spécifiques plutôt que d'utiliser l'option <i>Personnalisée</i> disponible dans l'entrée elle-même.
Hérité	Les identifiants utilisés par cette entrée seront hérités et définis en grimpant dans l'arborescence de navigation jusqu'à ce qu'elle ait accès à un ensemble d'identifiants dans un dossier parent.
Mes identifiants personnels	Utiliser les identifiants définis dans la fonctionnalité Mes <i>identifiants personnels</i> . Cela vous permet de centraliser une information d'identification pour remplacer ou émuler celles de votre session Windows.
Aucun	Aucun identifiant ne pourra être enregistré ou lié à cette entrée.
Recherche dans le coffre d'utilisateur	Recherche le nom spécifié dans votre Coffre d'utilisateurs . Si la case est laissée vide, lors du

OPTION	DESCRIPTION
	lancement, une liste d'identifiant s'ouvre avec toutes les entrées d'identifiants disponibles dans votre Coffre <i>d'utilisateur</i> .

6.4.4 Déplacer

DESCRIPTION

Si vous souhaitez déplacer une entrée sous un autre dossier, vous avez la possibilité de sélectionner votre entrée avec votre souris et de la déplacer sous le bon groupe ou dossier, mais pour éviter les erreurs faciles et la déplacer sous le mauvais, nous vous suggérons fortement d'utiliser l'option *Déplacer*.

PARAMÈTRES

1. Sélectionner votre entrée dans votre volet de navigation, puis utilisez le menu *Modifier - Déplacer*.



Modifier - Déplacer

2. Sélectionner le dossier sous lequel vous souhaitez déplacer votre entrée, puis cliquer sur Sélectionner pour confirmer.

▼ Sql			0
Dossier			
Sessions			
Groupe 1			
Groupe 2			
Groupe 3			
Dossier actuel	Annuler	Sélectionner	-
Dossier actuel	Annulei	Selectionner	

Sélectionner un dossier

6.4.5 Paramètres spécifiques

DESCRIPTION

Les paramètres spécifiques sont utilisés pour remplacer les paramètres spécifiques de l'usager ou locaux d'une session.

PARAMÈTRES

	1 /	¥ 🔒				Та	bleau de b	ord - Remot	e Desktop Manager			🛛 🔍	Recherche	
Fichier	Accueil	Modifier	Affichage	Administra	ation Ou	tils Feni	être Aide							
Nouvelle entrée •	Dupliquer	Créer un raccourci	Enregistrer comme modèle	Modifier l'entrée	Renommer	Déplacer	Supprimer	Liste d'exécution	Paramètres spécifiques de l'usager	Paramètres spécifiques locaux	Modifier (Actions spéciales)	Modifier le lot •	Exporter +	

Modifier - Paramètres spécifiques

Option	Description
Paramètres	Permets le remplacement des paramètres de session pour
spécifiques de	un usager. Pour plus d'informations, voir Paramètres
l'usager	spécifiques de l'usager .
Paramètres	Permets le remplacement des paramètres de session pour
spécifiques locaux	la machine locale. Pour plus d'informations, voir

Paramètres spécifiques locaux.

6.4.5.1 Paramètres de l'usager

DESCRIPTION

Permets le remplacement des paramètres de session pour un utilisateur. Plusieurs paramètres peuvent être remplacés, tels que le nom d'utilisateur, le mot de passe ou l'affichage.

Dans le volet navigation, sélectionner l'entrée que vous souhaitez remplacer, puis faites un clic droit *Modifier - Paramètres spécifiques de l'usager* ou dans le ruban, sélectionner *Modifier - Paramètres spécifiques de l'usager*.



Modifier - Paramètres de l'usager

PARAMÈTRES

Cette fonctionnalité n'est disponible que lors de l'utilisation d'une <u>Source</u> <u>de données avancée</u>. Un paramètre sur la source de données permet l'utilisation des paramètres spécifiques à la machine locale. Contacter votre administrateur si le menu est grisé.

0

Si les *Paramètres spécifiques de l'usager et locaux* sont définis sur la même entrée, les *Paramètres spécifiques locaux* sont prioritaires.

Affichage Moniteur primaire Mo	Affichage Sauter Éteint Substituer identifiants Par défaut Om d'utilisateur: Domaine: Mot de passe:	Affichage Sauter C Moniteur primaire C Substituer identifiants Par défaut C Moniteur primaire C Mot de passe: C		Général	Paramètres V	/PN Avancée	
Sauter Éteint Substituer identifiants Par défaut Om d'utilisateur: Domaine: Mot de passe:	Sauter Éteint Substituer identifiants Par défaut model de passe: Mot de passe:	Sauter Éteint Substituer identifiants Par défaut Om d'utilisateur: Domaine: Mot de passe:	Affichage	0][1	Moniteur primaire	٥	
Substituer identifiants Par défaut	Substituer identifiants Par défaut	Substituer identifiants Par défaut C om d'utilisateur: Domaine: Mot de passe:	Sauter Éteint				
Domaine: Mot de passe:	om d'utilisateur: Domaine: Mot de passe:	Om d'utilisateur: Domaine: Mot de passe:	Substituer identifiants Par défaut		0		
Domaine: Mot de passe:	Domaine: Mot de passe:	Domaine: Mot de passe:	om d'utilisateur:				
Mot de passe:	Mot de passe:	Mot de passe:	Domaine:				
			Mot de passe:			•	

Paramètres spécifiques de l'usager

Veuillez consulter chaque onglet pour plus d'informations:

- Substituer identifiants
- <u>Général</u>
- Paramètres
- Avancée
- <u>VPN</u>

6.4.5.1.1 Substituer identifiants

DESCRIPTION

Substituer les identifiants vous permet de spécifier d'autres identifiants que celles stockées dans une entrée. Vous pouvez choisir parmi plusieurs sources en fonction de vos pratiques et politiques de sécurité.

Substituer les identifiants est disponible pour tous les types d'entrées.

GÉNÉRAL

Cocher **Substituer identifiants** et sélectionner vos identifiants pour commencer à les remplacer. Pour arrêter de substituer les identifiants, décocher l'option.

	Général Paramètres VPN Avancée
Affichage	Moniteur primaire
Sauter	Éteint
Substituer identifiants	 ✓ Par défaut Dépôt d'identifiants Intégré Mes identifiants personnels Coffre privé
	Mot de passe:

Paramètres spécifiques de l'usager - Substituer identifiants

Les choix suivants sont proposés en fonction du type d'entrée remplacé, ainsi que de l'emplacement de cette entrée.

Option	Description
Par défaut	Utiliser un nom d'utilisateur, un domaine et un mot de passe spécifiques.

Dépôt d'identifiants	Utiliser une entrée d'identifiants existante.
Intégré	Utiliser une entrée d'identifiants intégrée.
Mes identifiants personnels	Utiliser les identifiants stockés dans Mes identifiants personnels.
Coffre de l'utilisateur	Utiliser une entrée d'identifiant du Coffre de l'utilisateur.

6.4.5.1.2 Général

DESCRIPTION

L'onglet *Général* vous permet de remplacer le mode d'affichage et les identifiants.

AFFICHAGE



La substitution d'affichage est disponible que pour le type d'entrée Session.

ntifiants personnels
ntifiants personnels 🔹
ntifiants personnels

Affichage

6.4.5.1.3 Paramètres

DESCRIPTION

L'onglet **Paramètres** vous permet de remplacer le format de l'écran, la passerelle et vos disques durs.

PARAMÈTRES

FORMAT DE L'ÉCRAN



Substituer le format de l'écran est visible que pour les sessions RDP.

Substituer le format de l'écran vous permet de personnaliser la taille de la fenêtre locale hébergeant la session distante.

	Général Pa	aramètres VPN Ava	ancée	
Substituer le format de l'éc Taille du bureau Largeur personnalisée	à distance Par défaut	isée 💿 🗘		
Substituer la passerelle	Identifian	ts		
Substituer les disques durs Redirige Redirige Redirige	r tous les disques r le dossier d'accueil r des dossiers spécifiques Configurer			

Paramètres spécifiques de l'usager - Substituer le format de l'écran

Option	Description
Taille du bureau à distance	Indique la taille de fenêtre appropriée.
Largeur personnalisée	Définir la largeur personnalisée de la fenêtre.
Hauteur personnalisée	Définir la hauteur personnalisée de la fenêtre.
Mode de calibrage d'écran	Vous pouvez sélectionner le mode de calibrage d'écran entre: • Barre de défilement

Ajuster la fenêtre RPD (Smart sizing)
Résolution du serveur
• Aucun

PASSERELLE

La **Passerelle** vous permet de personnaliser les identifiants de la passerelle RDP utilisée sur la session distante. Vous devez sélectionner les nouveaux identifiants à utiliser. Pour en savoir plus sur les options de remplacement des identifiants, veuillez suivre ce <u>lien</u>.

9	Substituer la p	a sserelle est	visible que pour	les sessions R	DP.
Para	mètres spécifiques de	l'usager			
		Général Paran	nètres VPN Avancée		
Substituer	le format de l'écran				
	Taille du bureau à distance	Par défaut	\$		
Largeur p	personnalisée 0	Hauteur personnalisée	0 0		
	Mode de calibrage d'écran	Par défaut	0		
Substituer	la passerelle				
•		Identifiants			
Substituer	les disques durs				
	Rediriger tous les d Rediriger le dossie Rediriger des doss Config	isques r d'accueil ers spécifiques urer			
				Annuk	er OK

Paramètres spécifiques de l'usager - Substituer la passerelle

DISQUES DURS

Г

Substituer les disques durs vous permet de personnaliser les disques durs RDP qui sont partagés avec la connexion de bureau à distance.

Paramètres spécif	iques de l'usager	
	Général Paramètres VPN Avancée	
Substituer le format de l'éc	ran	
Taille du bureau	à distance Par défaut	
Largeur personnalisée	C Hauteur personnalisée C C	
Mode de calibra	ge d'écran: Par défaut	
Substituer la passerelle		
6	Identifiants	
Substituer les disques dur		
Redirige	r tous les disques	
Redirige	r le dossier d'accueil r des dossiers spécifiques	
	Configurer	

Paramètres spécifiques de l'usager - Substituer les disques durs

Option	Description
Rediriger tous les disques	Partager tous vos disques durs dans la session à distance.
Rediriger le dossier d'accueil	Partager vos dossiers personnels dans la session à distance.

238 Remote Desktop Manager pour Mac

Rediriger des dossiers spécifiques	Partager un ou plusieurs disques durs spécifiques dans la session à distance.

6.4.5.1.4 Avancée

DESCRIPTION

Dans l'onglet *Avancée* vous pouvez cocher de garder l'onglet ouvert de votre session même lorsque vous vous déconnectez.

PARAMÈTRES

Général Paramètres VPN Avancée
Stituer Gardez l'onglet ouvert à la déconnexion

Paramètres spécifiques de l'usager - Avancée

6.4.5.1.5 VPN

DESCRIPTION

Lorsque vous utilisez un VPN sur votre session, cela vous permet de remplacer les identifiants du VPN.

PARAMÈTRES

Sélectionner les identifiants que vous souhaitez utiliser pour remplacer vos identifiants VPN. Pour plus d'informations, veuillez consulter <u>Subtituer identifiants</u>.

La substitution d'identifiants du Coffre personnel n'est disponible que dans les conditions suivantes:

- 1. Le coffre personnel est disponible pour votre source de données.
- 2. Vous susbtituez au niveau du dossier.
- 3. Vous remplacez une session qui est elle-même dans le coffre personnel.

		Général	Paramètres	VPN	Avancée	
Substituer identifiants	Par défaut		٢			
🔎 om d	'utilisateur:					
	Domaine:					
Мо	t de passe:			0	8	

Paramètres spécifiques de l'usager - VPN

6.4.5.2 Paramètres locaux

DESCRIPTION

Autoriser le remplacement des paramètres de session pour la machine locale. Plusieurs paramètres peuvent être remplacés, tels que le nom d'utilisateur, le mot de passe et l'affichage.

PARAMÈTRES

Cette fonctionnalité n'est disponible que lors de l'utilisation d'une <u>Source</u> <u>de données avancée</u>. Un paramètre sur la source de données permet l'utilisation des paramètres spécifiques à la machine locale. Contacter votre administrateur si le menu est grisé.

Dans la majorité des cas, cette boîte de dialogue apparaîtra.

Affichage Affichage			Général Paramètr	es VPN Avancée	
Sauter Éteint Substituer identifiants Par défaut Om d'utilisateur: Domaine: Mot de passe:	Affichage		≎] [Moniteur pr	imaire 🗘	
Substituer identifiants Par défaut	Sauter	Éteint			
om d'utilisateur: Domaine: Mot de passe:	Substituer identifiants	Par défaut	0		
Domaine: Mot de passe:	P on	n d'utilisateur:			
Mot de passe:		Domaine:			
		Mot de passe:		•	

Paramètres spécifiques locaux

Veuillez consulter chaque rubrique pour plus d'informations:

- Substituer identifiants
- <u>Général</u>
- Paramètres
- Avancée
- <u>VPN</u>

6.4.6 Modifier le lot

DESCRIPTION

Utiliser l'option *Modifier - Modifier le lot* dans le menu contextuel ou le ruban pour modifier les paramètres de plusieurs sessions en une seule opération. Il peut être utilisé

par exemple pour supprimer ou mettre à jour tous les identifiants d'un groupe de sessions.



Modifier - Modifier le lot

Vous pouvez également modifier:

- Nom d'hôte
- Identifiants
- Mots de passe
- Paramètres généraux
- Paramètres du type de session
- Paramètres spécifiques de l'utilisateur
- Paramètres spécifiques locaux

RECHERCHE AVANCÉE

Vous pouvez sélectionner plusieurs entrées dans le volet de navigation. Pour une méthode avec un peu plus de puissance, utiliser notre boîte de dialogue <u>Recheche</u> <u>avancée</u>, accessible depuis *Affichage - Recherche avancée*. La recherche avancée vous permet de sélectionner plusieurs critères à la fois.

	Recl	nerche Paramètres		Charger
Nom		Contient Consible à		Enregistrer
NOM	<u> </u>		ia casse	Enregistrer en tant qu
Aucun	0			Exporter
Aucun	0			Recherche
Aucun	0			
	Burnelin			
Nom	Description			

Recherche avancée

Après avoir modifié vos critères pour obtenir les résultats souhaités, appuyer sur **Sélectionner dans le volet de navigation**, puis sur **Modifier - Modier par lot**.

PARAMÈTRES

MODIFIER LE NOM D'HÔTE ENREGISTRÉ

-	Changer vos noms d'hôtes
	Hôte:
	Annuler Enregistrer



Vous pouvez modifier plusieurs noms d'hôte en même temps.

MODIFIER LES IDENTIFIANTS SAUVEGARDÉS

Vous pouvez modifier les identifiants configurés pour plusieurs sessions dans un lot.

Utiliser des ident	ifiants spécifiques	
🗸 Nom d'utilisat	eur:	
🗹 Mot de passe		•
Domaine:		
Utiliser le dépôt	d'identifiants	
Identifiants:	Demander à la connexion	(命)
	Tout	Modifier
Utilisation hérité	9	
Utiliser mes iden	tifiants personnels	
Utiliser la recher	che dans le coffre privé	
Chaîne de reche	rche	

Modifier vos identifiants

Option	Description
Utiliser des identifiants spécifiques	Utiliser un nom d'utilisateur, un mot de passe et un domaine spécifiques.
Utiliser le dépôt d'identifiants	Utiliser une entrée d'identifiants qui peut être liés avec des identifiants externes comme KeePass. Ceci est très utile pour partager ou réutiliser les identifiants existants entre les entrées.

Utilisation héritée	Utiliser les identifiants de son entrée ou groupe parent.
Utiliser mes identifiants personnels	Cela vous permet d'utiliser un seul ensemble d'identifiants pour remplacer ou émuler celles de votre session Windows.
Utiliser la recherche dans le Coffre de l'utilisateur	Utiliser les identifiants stockés dans votre Coffre de l'utilisateur.
Aucun	N'utiliser pas d'identifiants.

RÉINITIALISER TOUS LES IDENTIFIANTS SAUVEGARDÉS

Effacer tous les identifiants existants pour les sessions sélectionnées.

RÉINITIALISER TOUS LES MOTS DE PASSE SAUVEGARDÉS

Effacer tous les mots de passe existants pour les sessions sélectionnées.

MODIFIER LES ENTRÉES (PARAMÈTRES GÉNÉRAUX)

General	Substituer			
 Plus Sécurité VPN/SSH/Passerelle 	Dossier:	Windjammer\Sessions\Grou	pe 1 V Parcourir	
Interface utilisateur	Substituer			
Événements Journaux	Affichage	Intégré (à onglets)	Par défaut	0
Avancée	Substituer			
	Image:	S		

Modifier les entrées (paramètres généraux)

Modifier les entrées (paramètres généraux) vous permet de modifier simultanément les paramètres des sessions courantes. La session peut être de n'importe quel type, car un ensemble commun d'options est partagé entre les sessions. Les paramètres généraux communs suivants peuvent être modifiés:

- Dossier
- Affichage
- Image
- Description
- Tags
- VPN
- Événements
- Journaux
- Avancée

MODIFIER LES ENTRÉES (PARAMÈTRES DU TYPE DE SESSION)

	Programmes	Expérience	Connexio	n Avan	icée
les paramètres de con	nexion en lot				
			\$	Port:	Par dé
			02		
Modifier le type RDP er	n lot				
ormal	0				
ir défaut	0				
	les paramètres de con •••• Toujours demander le f Ouvrir la console (mod Modifier le type RDP et ormal r défaut	les paramètres de connexion en lot	les paramètres de connexion en lot	les paramètres de connexion en lot	les paramètres de connexion en lot Port: Toujours demander le mot de passe Ouvrir la console (mode Admin) Modifier le type RDP en lot ormal r défaut C

Modifier les entrées (paramètres du type de session)

MODIFIER LES ENTRÉES (PARAMÈTRES SPÉCIFIQUES DE L'UTILISATEUR)

Les *Paramètres spécifiques à l'utilisateur* peuvent être modifiés dans un lot s'ils sont pris en charge par le type de session.

Affichage C Moniteur primaire Sauter Eteint Substituer identifiants Par défaut O om d'utilisateur: Domaine: Mot de passe: O			Général Paramètr	es VPN Avancée
Sauter Éteint Substituer identifiants Par défaut Om d'utilisateur: Domaine: Mot de passe:	Affichage		≎] [Moniteur pr	imaire 🗘
Substituer identifiants Par défaut C om d'utilisateur: Domaine: Mot de passe:	Sauter	Éteint		
om d'utilisateur: Domaine: Mot de passe:	Substituer identifiants	Par défaut	\$	
Domaine: Solution of the passe: Solution of the passe of	om om	d'utilisateur:		
Mot de passe:		Domaine:		
	N	lot de passe:		⑦ <i>R</i>

Modifier les entrées (paramètres spécifiques de l'utilisateur)

MODIFIER LES ENTRÉES (GROUPE DE SÉCURITÉ)

Utiliser l'option *Modifier les entrées (groupe de sécurité)* pour appliquer un nouveau groupe de sécurité sur plusieurs sessions.

Modif	ier le lot
O Aucun	O Sélectionner à p:
	Annuler OK

Modifier les entrées (groupe de sécurité)

6.4.6.1 Modifier (Actions spéciales)

DESCRIPTION

Utiliser les options *Modifier - Modifier (Actions spéciales)* pour modifier les paramètres de plusieurs entrées en une seule opération. Il peut être utilisé pour une commande d'action par lots sur un groupe d'entrée.

Les modifications par lots sont appliquées qu'aux entrées actuellement sélectionnées dans votre volet de navigation.



Modifier - Modifier (Actions spéciales)

PARAMÈTRES

GÉNÉRAL

Modifier - Sélection	n de l'action spéciale				
Tout ConvertTo Extractors	Q Search				
General Template Web	AppieScript personnalisé Détecter Adresses Mac				

Modifier - Général

Option	Description
AppleScript personnalisé	Exécuter une commande AppleScript personnalisée sur plusieurs entrées sélectionnées simultanément pour mettre à jour les propriétés.
Détecter Adresses Mac	Analysera toutes vos entrées dans votre base de données actuelle pour détecter s'il y a des adresses Mac

WEB



Modifier - Web

Option	Description
Remplissage	Une fois que vous avez sélectionné vos entrées de Navigateur
contrôles HTML	Web et exécuté l'action par lots, il remplira automatiquement
par découverte	les informations de connexion HTML.
Définir	Une fois que vous avez sélectionné vos entrées de Navigateur
remplissage	Web et exécuté l'action par lots, il remplira automatiquement
contrôle HTML	les champs ID de l'utilisateur et ID du mot de passe avec les
par défaut	valeurs par défaut.

≡ Général	Général Connexion Extensions of	de navigateur
 Navigateur Web (http/https) Plus Permissions Interface utilisateur VPN/SSH/Passerelle Entrée de données Événements Sous connexions Journaux Outils à distance Page d'accueil Wake on LAN Avancée 	Mode d'authentification: Formulaire © Identifiants ID du contrôle HTML Profil: Par défaut © ID de la forme: ID de la forme: ID de l'utilisateur: ID domaine: ID du mot de passe: ID du mot de passe: ID du mot de passe: ID bouton connexion:	Personnalisé Par défaut Découvrir

Session Navigateur Web - ID du contrôle HTML

CONVERT TO
Tout	Q, Search
Extractors General Template Web	Convertir Putty/Rebex Session en SSH/Telnet/PortForward Session Convertir Session SSH/Telnet/ PortForward en Putty/Rebex Convertir la session SSH en session iTerm Convertir la session iTerm en session SSH

Modifier - ConvertTo

Option	Description
Convertir Putty/Rebex Session en SSH/Telnet/Port Forward Session	Convertira automatiquement vos sessions Putty/Rebex sélectionnées en sessions SSH/Telnet/PortForward.
Convertir session SSH/Telnet/Port Forward Putty/Rebex	Convertira automatiquement vos sessions SSH/Telnet/PortForward sélectionnées en sessions Putty/Rebex.

6.4.7 Liste d'exécution

DESCRIPTION

La fonction Liste d'exécution dans Remote Desktop Manager ressemble beaucoup à une liste de lecture de musique. La liste d'exécution peut être utilisée pour créer des groupes de sessions pour une tâche spécifique ou pour des raisons de sécurité. Vous pouvez créer votre propre liste d'exécution et démarrer toutes les entrées à partir d'une liste d'exécution en même temps.

La fonction Liste d'exécution est accessible depuis Modifier - Liste d'exécution.



Ruban Modifier - Liste d'exécution

Pour plus d'informations, veuillez consulter les rubriques suivantes:

- <u>Actions</u>
- <u>Gestionnaire</u>
- Lancer au démarrage

6.4.7.1 Actions

DESCRIPTION

Vous pouvez créer une *Liste d'exécution* locale ou partagée dans Remote Desktop Manager. Il existe plusieurs méthodes pour créer ou modifier une *Liste d'exécution*:

- Créer en sélectionnant des entrées dans le volet de navigation
- Créer avec des sessions à onglets ouvertes
- Créer sans sélection
- Modifier une liste d'exécution existante

254

PARAMÈTRES

LISTE D'EXÉCUTION LOCALE

La liste d'exécution locale est enregistrée sur l'ordinateur local et n'est pas disponible pour les autres utilisateurs.

Gesti	ionnaire de listes d'exécution
	Local Partagé Coffre privé
+ - 0	
Lancer a	au démarrage: 🛛 Dernières connexions ouvertes 🗧 🗹 Confirmation au démarrage
Sélection	nner dans le volet de navigation Ouvrir en mode intégré Ouvrir Fermer

Gestionnaire de listes d'exécution - Local

LISTE D'EXÉCUTION PARTAGÉE

La *Liste d'exécution partagée* est enregistrée dans la base de données et peut être utilisée par tous les utilisateurs. La *Liste d'exécution* partagée peut être lancée à partir du volet de navigation ainsi que du menu *Modifier - Liste d'exécution*.

Gestionna	re de listes d'exécutio	n		
		Local Partagé	Coffre privé	
+ - * @ C				
Sélectionner da	ns le volet de navigation	Ouvrir en mod	e intégré Ouvrir	Fermer

Gestionnaire de listes d'exécution - Partagé

LISTE D'EXÉCUTION COFFRE DE L'UTILISATEUR

La *Liste d'exécution* du Coffre de l'utilisateur est enregistrée dans votre Coffre de l'utilisateur qui est un coffre centré sur l'utilisateur, il permet à chaque utilisateur de créer une *Liste d'exécution* à laquelle seuls eux peuvent accéder.

	Local	Partagé C	offre privé		
- * @ C					

Gestionnaire de listes d'exécution - Coffre de l'utilisateur

ACTIONS

CRÉER UNE LISTE D'EXÉCUTION EN SÉLECTIONNANT DES ENTRÉES DANS LE VOLET DE NAVIGATION

1. Sélectionner les entrées dans votre volet de navigation.



Volet de navigation

2. Faire un clic droit dans le volet de navigation et sélectionner *Liste d'exécution - Créer une liste d'exécution*.

Sql Support	0 C 🌣	🕸 Tableau de bord				
Sql Support To Sessions		Session 1				
▼ III Groupe 1		Actions			= = \$ 0 0 E	
 Session 2 Groupe 2 Groupe 3 	Ouvrir séle Ouvrir ave	ection (2 entrées) c des paramètres	۲ ۲		Session 1 RDP (Microsoft Ret	
	Nouvelle e Dupliquer Ajouter	ntrée	+	e)	Dossier	
	Modifier Déplacer Supprimer Favoris	la sélection (2 entrées)	► #≪1	les	Windjammer\Sessions\	
	Liste d'exécution			Créer une liste d'exécution		
	Presse-papiers Outils/Scripts/macros Affichage Importer Exporter		•	Ajouter à la lis	Ajouter à la liste d'exécution (2 entrées)	
			-	Gestionnaire	de listes d'exécution	
			* *		Nom d'utilisateur	
	Développe Réduire to	er tout ut				
	Propriétés				Mot de passe	

Créer une liste d'exécution

3. Choisir si vous souhaitez sauvegarder votre liste d'exécution localement, partagée ou dans votre Coffre de l'utilisateur.

Gestionnaire de listes d'execution		
	Local	
	Partagé	
	Coffre privé	
	Annuler	

Choisir la sauvegarde

4. Cliquer ensuite sur *Entrées sélectionnées dans le volet de navigation*.

Entrées sélectionnées dans le volet de Navigation			
Sessions ouvertes sous onglets			
Aucune sélection			

Entrées sélectionnées dans le volet de navigation

5. Vous remarquerez que toutes vos entrées présélectionnées dans le volet de navigation sont déjà sélectionnées dans l'éditeur de liste d'exécution. Nommer et écrire une description à votre liste d'exécution et cliquer sur **OK**.

Éditeur de liste d'exécution	
Nom: Description:	1000 🗘 ms
▼Sql ▼ Sessions ▼ Groupe 1 ♥ Session 1 ♥ Session 2 ♥ Website	Sélectionner tou Sélectionner t Sélectionner t Sélectionner t Sélectionner t Sélectionner t Sélectionner t Ordre
	Annuler

Éditeur de liste d'exécution

Le temps d'attente est utilisé pour définir le délai entre l'ouverture des différentes entrées.

Vous pouvez également créer une nouvelle liste d'exécution en utilisant *Modifier - Liste d'exécution*, puis en cliquant sur le signe plus.

Gestionnaire de li	stes d'exécution
	Local Partagé Coffre privé
- & @ C	
Lancer au démarrage:	Dernières connexions ouvertes ᅌ 🗹 Confirmation au démarrage
Sélectionner dans le vole	t de navigation Ouvrir en mode intégré Ouvrir Fermer

Créer une nouvelle liste d'exécution

CRÉER UNE LISTE D'EXÉCUTION AVEC DES SESSIONS À ONGLETS OUVERTES

- 1. Ouvrir toutes les sessions que vous souhaitez ajouter à votre nouvelle liste d'exécution en mode intégré.
- 2. Faire un clic droit dans le volet de navigation et sélectionner *Liste d'exécution Créer à partir de sessions ouvertes*.
- 4. Choisir si vous souhaitez sauvegarder votre liste d'exécution localement, partagée ou dans votre Coffre de l'utilisateur.

Gestionnaire de listes d'exécution					
Local					
Partagé					
Coffre privé					
Coffre privé					

Choisir la sauvegarde

 Vous remarquerez que toutes vos sessions ouvertes dans le volet de navigation sont déjà sélectionnées dans l'éditeur de liste d'exécution. Nommer et écrire une description à votre liste d'exécution et cliquer sur *OK*.

Éditeur de liste d'exécution	
Nom: Description:	1000 C ms
▼ Sql ▼ ■ Windjammer ▼ ■ Sessions ▼ ■ Groupe 1 ♥ ♥ Session 1 ♥ ♥ Session 2 ● ♥ Website	Sélectionner tou Sélectionner t Césélectionner t Réduire tout Ordre
	Annuler

Éditeur de liste d'exécution

CRÉER UNE LISTE D'EXÉCUTION SANS SÉLECTION

- 1. Cliquer Modifier Liste d'exécution Créer une liste d'exécution.
- 2. Choisir si vous souhaitez sauvegarder votre liste d'exécution localement, partagée ou dans votre Coffre de l'utilisateur.



Choisir la sauvegarde

3. Cliquer ensuite sur *Aucune sélection*.

ŧΞ	Éditeur de liste d'exécution
	Entrées sélectionnées dans le volet de Navigation
	Sessions ouvertes sous onglets
	Aucune sélection
	Fermer

Aucune sélection

 Choisir les entrées que vous souhaitez ajouter é votre lise d'exécution en cochant la case à côté du nom de l'entrée. Nommer et écrire une description à votre liste d'exécution et cliquer sur OK.

Éditeur de liste d'exécution	
Nom: Description:	1000 🗘 ms
 ♥ Sql ♥ Windjammer ♥ Sessions ♥ Groupe 1 ♥ Session 1 ♥ Session 2 ♥ Website 	Sélectionner tou Désélectionner t Développer tout Réduire tout Ordre
	Annuler OK

Éditeur de liste d'exécution

MODIFIER UNE LISTE D'EXÉCUTION EXISTANTE

1. Vous pouvez modifier une liste d'exécution dans Modifier - Liste d'exécution.

•••	1	¥ 🔒				Ta	ableau de b	ord - Remot	e Desktop Manager			🗆 🔍	Recherche
Fichier	Accueil	Modifier	Affichage	Administra	ation Ou	tils Fen	être Aide						
+ Nouvelle	Dupliquer	Créer un	Enregistrer	Modifier	Renommer	Déplacer	Supprimer	Liste	Paramètres spécifiques	Paramètres spécifiques	Modifier (Actions	Modifier le	Exporter +
entrée •		raccourci	comme modèle	l'entrée				d'exécution	de l'usager	locaux	spéciales)	iot +	

Ruban Modifier - Liste d'exécution

2. Sélectionner la liste d'exécution que vous souhaitez modifier, puis cliquer sur la molette pour modifier l'entrée.

Gestionnaire de listes d'exécution
Local Partagé Coffre privé
Session
Lancer au démarrage: Dernières connexions ouvertes 🔅 🗹 Confirmation au démarrage
Sélectionner dans le volet de navigation Ouvrir en mode intégré Ouvrir

Gestionnaire de listes d'exécution - Modifier

6.4.7.2 Gestionnaire

DESCRIPTION

Il existe 3 façons d'ouvrir une liste d'exécution:

Option	Description
Ouvrir	Les éléments s'ouvriront en utilisant le mode spécifié dans chaque session.
Ouvrir en mode intégré	Les éléments s'ouvriront tous en utilisant le mode intégré.
Sélectionner dans le volet de navigation	Les éléments seront sélectionnés dans le volet de navigation, ce qui vous permet de choisir une autre commande à exécuter sur la section dans un deuxième temps.

OUVRIR

Dans *Modifier - Liste d'exécution - Gestionnaire de listes d'exécution*, sélectionner la liste et cliquer *Ouvrir*.

		ocal Partagé Coffre p	privé	
:=				
>				
- * 6 C				
- 🏘 🙆 ී	Dernières connexions o	uvertes 🗘 🗹 Confirmatio	on au démarrage	

Ouvrir la liste d'exécution

OUVRIR EN MODE INTÉGRÉ

Dans *Modifier - Liste d'exécution - Gestionnaire de listes d'exécution*, sélectionner la liste et cliquer *Ouvrir en mode intégré*.

Gestionnaire de listes d'exécution	
Local Partagé Coffre privé	
Session	
+ - ♣ @ C Lancer au démarrage: Dernières connexions ouvertes 🗘 🗹 Confirmation au démarrage	
Sélectionner dans le volet de navigation Ouvrir en mode intégré Ouvrir	er

Ouvrir la liste d'exécution mode intégré

OUVRIR EN SÉLECTIONNANT DANS LE VOLET DE NAVIGATION

Dans *Modifier - Liste d'exécution - Gestionnaire de listes d'exécution*, sélectionner la liste et cliquer *Sélectionner dans le volet de navigation*. Sélectionner les entrées dans le volet de navigation.

	Local Partagé Coffre	e privé	
:=			
8—			
Session			
- \$ @ C			

Sélectionner dans le volet de navigation

MENU

Vous pouvez utiliser le menu du Gestionnaire de la liste d'exécution pour plusieurs options.

Gestionnaire de listes d'exécution
Local Partagé Coffre privé
Session
+ - ♣ @ C Lancer au démarrage: Dernières connexions ouvertes Confirmation au démarrage
Sélectionner dans le volet de navigation Ouvrir en mode intégré Ouvrir Fermer

Menu Gestionnaire de listes d'exécution

PARAMÈTRES

Opti on	Description
+	Créer une nouvelle liste d'exécution.
_	Supprimer une liste d'exécution existante.
*	Modifier la liste d'exécution sélectionnée.
Ċ	Actualiser le gestionnaire de listes d'exécution.
a	Copier la liste d'exécution sélectionnée.

6.4.7.3 Lancer au démarrage

DESCRIPTION

Une liste d'exécution peut être définie pour être lancée lorsdu démarrage de Remote Desktop Manager.

PARAMÈTRES

LISTE D'EXÉCUTION PAR DÉFAUT AU DÉMARRAGE

Pour définir une liste d'exécution par défaut, cliquer sur *Modifier - Liste d'exécution - Gestionnaire de listes d'exécution*. Sélectionner une liste d'exécution et ensuite le mode au démarrage.

	Local Partage Coffre prive	
:=		
·		
Session		
- \$ # C		
- * @ C	Pas de valeur par défaut	
- ≱ @ C Lancer au démarrage	Pas de valeur par défaut ✓ Dernières connexions ouvertes	

Lancer au démarrage

Si vous cochez la case **Confirmation au démarrage**, une fenêtre de confirmation s'affichera avant d'ouvrir votre liste d'exécution. Vous pouvez ensuite activer ou désactiver les sessions manuellement ou annuler complètement le processus.

La dernière option de connexion ouverte proposera de rouvrir les sessions qui ont été ouvertes au moment où vous avez fermé Remote Desktop Manager. Cette liste

d'exécution est maintenue automatiquement à chaque fermeture de Remote Desktop Manager.

6.4.8 Exporter

DESCRIPTION

Utiliser les options d'exportation pour exporter les entrées sélectionnées depuis Remote Desktop Manager.

PARAMÈTRES



Modifier - Exporter

Option	Description
Exporter l'entrée en fichier Remote Desktop (.rdp)	Exporter vos entrées sélectionnées dans un format de fichier Remote Desktop (.rdp).
Exporter la sélection (.rdm)	Exporter vos entrées sélectionnées dans un fichier .rdm qui peut ensuite être importé dans n'importe quelle source de données Remote Desktop Manager. Vous pouvez choisir d'inclure les identifiants de vos entrées dans votre format d'exportation et de sécuriser votre fichier avec une clé principale.

6.5 Affichage

DESCRIPTION

Le ruban *Affichage* est utilisé pour contrôler différentes fonctionnalités concernant les affichages, la disposition et les journaux de Remote Desktop Manager.



Ruban Affichage

Reportez-vous aux rubriques suivantes pour plus d'informations:

- <u>Coffre</u>
- Mon Coffre de l'utilisateur
- <u>Sessions ouvertes</u>
- Favoris
- <u>Récent</u>
- Liste des tâches
- <u>Recherche avancée</u>
- <u>Connexion rapide</u>
- Journaux d'activité
- <u>Navigation</u>

6.5.1 Liste des tâches

DESCRIPTION

La *Liste des tâches* vous aident à suivre le travail qui doit être fait par votre personnel sur des entrées spécifiques.

Pour afficher une liste complète de toutes les tâches dans votre source de données actuelle, cliquez sur *Liste des tâches* dans le ruban *Affichage*.



Affichage - Liste des tâches



Cette fonctionnalité n'est disponible que pour les sources de données suivantes: <u>Devolutions Server</u>, <u>MariaDB</u>, <u>MySQL</u>, <u>SQL Server</u> et <u>SQLite</u>.

Pour en savoir plus sur la *Liste des tâches*, veuillez consulter:

- <u>Ajouter</u>
- <u>Rechercher</u>
- Exporter
- 6.5.1.1 Ajouter

DESCRIPTION

Créer des tâches dans la *Liste des tâches* pour vous aider à suivre le travail à effectuer par votre personnel.

PARAMÈTRES

CRÉATION D'UNE TÂCHE

1. Dans le ruban *Affichage*, cliquer sur *Liste des tâches*.



Affichage - Liste des tâches

2. Cliquer sur *Nouveau*.

🖸 Tàche						
Échéance	7 derniers jours	\$ 2020-0	5-12 🗘 À 🛛 20	20-05-19		
Statut			0			
Nom d'utilisateur			•	Recherche		
Nom	Statut	Entrée	Priorité	Assigné à	Échéance	Date de création
Mise à jour des serveurs	Ouvert			WINDJAMMER\adm	ninistra	2020-05-15
	tualisation automatiq	ue				

Création d'une tâche

3. Entrer vos informations de tâche, comme le nom de la tâche, la priorité, la date d'échéance et la description.

Gestic	on des tâches
Entrée	
Priorité:	1 Échéance: 2020-05-11 Date de création:
Description:	
Utilisateur:	Tâche Image: Statut: Ouvert
Commentaire	
	Annuler

Gestion des tâches



USAGER ACTUEL

Vous pouvez utiliser l'Usager actuel pour définir instantanément votre identité.

STATUT

Un statut différent peut être appliqué à une tâche:

- Assigné
- Annulé
- Fermé
- Fait
- En cours
- Ouvert
- Reporté

6.5.1.2 Rechercher

DESCRIPTION

Lorsque plusieurs tâches sont créées dans Remote Desktop Manager, effectuer une recherche en cliquant sur le bouton *Rechercher* pour filtrer la liste des tâches affichées.

🖸 Táche						
Échéance	7 derniers jours	02020-0	5-12 🗘 À 🛛 20	20-05-19		
Statut			0			
Nom d'utilisateur			•	Recherche		
Nom	Statut	Entrée	Priorité	Assigné à	Échéance	Date de création
Mise à jour des serveurs	Ouvert			WINDJAMMER\adm	ninistra	2020-05-15
lise à jour des serveurs	Ouvert			WINDJAMMER\adn	ninistra	2020-05-15
	tualisation automati	que				

Rechercher une tâche

Vous pouvez filtrer votre recherche par date d'échéance, nom d'utilisateur ou statut.

Échéance	7 derniers jours	0	2020-05-12	0 À	2020-05-19
Statut			0		
Nom d'utilis			0		

Filtre de tâches

6.5.1.3 Exporter

DESCRIPTION

Les tâches peuvent être exportées dans différents types de fichiers pour l'impression ou la révision.

COMMENT EXPORTER DES TÂCHES



Avant d'exporter des tâches, vous pouvez effectuer une <u>Recherche</u> pour filtrer la liste des tâches.

Sélectionner les tâches et faire un clic droit pour choisir le format d'exportation.

Échéance	7 derniers jours	2020-05-08	B C À 2020-05-15
Statut		0	
Nom d'utilisateur		0	Recherche
om	Statut	Entrée	Priorité Assigné à
ise à jour des serveurs	s Ouvert	Modifier	AMI
		Accionar un utilio	atour
		Statut	►
		Statut Localisez l'entrée	correspondante

Exporter la Liste des tâches

TYPE DE FICHIER D'EXPORTATION

Vous pouvez exporter des tâches dans ces formats de fichiers:

- CSV
- HTML
- XML

6.5.2 Recherche avancée

DESCRIPTION

La fonction de **Recherche avancée** vous permet d'effectuer des recherches puissantes avec plusieurs critères à la fois. Vous pouvez ensuite facilement sélectionner votre résultat de recherche dans votre volet de navigation.

0		Recherche av	rancée	
Q,	Recherche avance	ie		
	Type de connexion Aucun Aucun Aucun C	Recherche Paramètres RDP (Microsoft Remote Desktop Protocol)		461 item Charger Enregistrer Enregistrer en tant que Exporter Recherche
N	Nom	Description		
@ s	Session 1	Session RDP test		1
	Judani L			
			Réinitialiser Sélectionn	er dans le volet de navigation

Recherche avancée

PARAMÈTRES

Option	Description
Nom	Vous pouvez choisir entre différents critères pour affiner votre recherche:
	• Aucun
	• Type de connexion
	Référence au contact
	Date de création
	Champs personnalisés

	Description
	• Domaine
	• Dossier
	• Hôte
	• Favoris
	• Étiquettes
	• Date de la dernière mise à jour
	• Nom
	• OS
	• Force du mot de passe
	Groupe de sécurité
	Numéro de série
	• Rôle du serveur
	• Statut
	• Nom d'utilisateur
	• URL
	Version
	• IP
	• MAC
Charger	Charger les recherches précédemment enregistrées.
Enregistrer	Enregistrer votre recherche localement et ainsi vous pouvez la réutiliser.

Enregistrer en tant que	Enregistrer une recherche précédemment enregistrée, mais sous un autre nom.
Exporter	Exporter les entrées de votre résultat de recherche sous forme de fichier Csv, Html, XIs ou Xml. Les informations sensibles seront cryptées à l'aide d'AES.
Recherche	Une fois que vous avez sélectionné vos critères de recherche, cliquer sur Recherche pour afficher le résultat de la recherche.
Réinitialiser	Réinitialiser tous vos champs pour procéder à une nouvelle recherche.
Sélectionner dans le volet de navigation	Sélectionner votre résultat de recherche dans votre volet de navigation. Cette option peut être utilisée en combinaison avec une modification par lots.

Il y aura une liste déroulante à côté de certains champs (ex: Nom) pour vous donner des options de recherche:

• **Contient** - tout nom qui comprend les caractères que vous avez saisis, n'importe où dans le nom du champ.

• **Commençant par** - tout nom commençant par les caractères que vous avez saisis.

- Finissant par tout nom se terminant par les caractères que vous avez saisis.
- *Expression exacte* trouvera des noms qui correspondent à chaque caractère que vous avez entré, exactement comme il a été entré.

6.5.3 Journaux d'activité

DESCRIPTION

Le *Journaux d'activité* offre une solution de journal robuste. Grâce à lui, il est possible de surveiller une session ouverte pour tous les utilisateurs qui utilisent des <u>Sources de</u> <u>données avancée</u>. Le journal est disponible pour des sessions spécifiques dans le

menu contextuel *Affichage - Journaux d'activité*, dans les propriétés de la session (page à onglet Journaux) et dans le tableau de bord.

PARAMÈTRES

Le journal contient toutes les opérations CRUD (ajout, modification et suppression), les mots de passe affichés, les identifiants utilisés par d'autres sessions, etc.

		2020	05-18 • A 2020-05-18	S.		0 Journaux
Nom d'utilis	sateur:	✓ □ Hôt	e:		~	
Message:		🔄 🗆 Cor	mmentaire d'ouverture:		 Heure d'ori 	gine ᅌ
Dossier:		🖂 🖂 Cor	mmentaire de fermeture:		~	Recherche
Dossier	Connexion	Message	Commentaire à l'ou	Date de connexion	Date Fin / Temps	Temps actif

Affichage - Journaux d'activité

Vous pouvez utiliser les *Journaux d'activité* pour rechercher des informations sur plusieurs sessions pour une heure ou pour un utilisateur spécifique. La fenêtre est similaire à une fenêtre de recherche et propose plusieurs types de filtres, notamment:

- Période de temps
- Nom d'utilisateur
- Hôte
- Message
- Dossier
- Commentaire d'ouverture ou de fermeture

Voici une liste des colonnes trouvées dans votre journal d'activité.

Option	Description
Dossier	Le dossier où se trouve votre entrée.
Connexion	La connexion utilisée pour ouvrir votre entrée.

Message	Indique l'action qui a été effectuée sur votre entrée ou session.
Commentair e à l'ouverture	Le commentaire à l'ouverture est défini dans l'onglet Journaux de votre session.
Commentair e de fermeture	Le commentaire de fermeture est défini dans l'onglet Journaux de votre session.
Date de connexion	Indique la date et l'heure d'ouverture de votre session ou de modification de votre entrée.
Date Fin/Temps	Indique la date et l'heure de fermeture de la session ou de l'entrée.
Temps actif	Disponible uniquement pour les sessions en mode intégré. Il enregistrera le temps actif de votre session, ce qui signifie l'heure à laquelle votre session a été ouverte en mode intégré et vous avez été actif dans votre session. Si votre session est ouverte, mais que votre vue se trouve sur votre onglet Tableau de bord et non sur votre onglet de session, aucune heure active ne sera enregistrée.
Durée	Disponible uniquement pour les sessions en mode intégré. Lorsque les sessions sont ouvertes en mode intégré, la durée sera enregistrée, ce qui signifie que même si votre vue est sur votre tableau de bord et que vous ne travaillez pas activement dans votre session, mais que votre onglet de session est ouvert, la durée enregistrera la durée de son ouverture.
Utilisateur de la base de données	Indique le nom d'utilisateur de la base de données.
Nom d'utilisateur	Indique le nom de l'utilisateur connecté.
Hôte	Indique le nom de l'hôte.

Turne de	
l ype de connexion	indique le type de connexion utilise.

6.6 Administration

DESCRIPTION

Le ruban *Administration* n'est disponible que pour l'administrateur de la source de données, car il est principalement utilisé pour gérer les paramètres et les utilisateurs d'une source de données. Si les options sont grisées, contactez votre administrateur.

De plus, la plupart des fonctionnalités contenues dans le menu *Administration* nécessitent une <u>Sources de données avancées</u>.



Ruban Administration

Reportez-vous aux rubriques suivantes pour plus d'informations:

- Paramètres du système
- Fournisseur de sécurité
- Utilisateurs
- Coffres
- Groupes d'utilisateurs
- Paramètres du coffre
- Entrées supprimées
- <u>Rapports</u>
- Modifier le mot de passe

6.6.1 Paramètres du système

282

DESCRIPTION

Les **Paramètres du système** sont disponibles dans **Administration - Paramètres du système**.

Les Paramètres du système vous permettent de contrôler de nombreux aspects globaux de la source de données, tels que le mode hors ligne, les politiques de mot de passe et la gestion des versions. Vous pouvez définir des stratégies générales applicables à l'ensemble de la source de données.

Cette fonctionnalité nécessite une <u>Sources de données avancées</u>.

PARAMÈTRES

Général	Général	
Favoris Utilisateur personnalisé ▼ Politique de mot de passe Modèles de mot de passe	 Permettre les paramètres spécifiques de l'usager Permettre paramètres spécifiques locaux Désactiver le coffre privé Permettre les dossiers virtuels 	Désactiver le glisser-déposer des entrées Désactiver la trace de la pile Journaliser les activités du coffre privé
Gestion de version	Hors connexion	
Série Message système Disponibilité de type Étiquettes Variables personnalisées	Mode hors connexion Lecture/écriture	Expiration 7 C Jours
	Sécurité	
	Verrouiller l'application quand réduite	ninutes
	Période d'utilisation	
	Jours	Heure du jour
	N'importe quel jour	À tout moment

Pour plus d'informations sur les différentes options contenues dans les paramètres du système, veuillez consulter:

- <u>Général</u>
- Politique de mot de passe
- Gestion de version
- <u>Série</u>
- Message système
- Variables personnalisées
- 6.6.1.1 Général

DESCRIPTION

Dans le menu *Général*, vous pourrez gérer différents droits d'accès spécifiques à la source de données.

Général	Général	
Favoris Utilisateur personnalisé ♥ Politique de mot de passe Gestion de version Série Message système Disponibilité de type Étiquettes Variables personnalisées	 Permettre les paramètres spécifiques de l'usager Permettre paramètres spécifiques locaux Désactiver le coffre privé Permettre les dossiers virtuels 	 Désactiver le glisser-déposer des entrées Désactiver la trace de la pile Journaliser les activités du coffre privé
	Hors connexion Mode hors connexion Lecture/écriture Demander les identifiants avant de pa	Expiration 7 🗘 Jours
	Sécurité Verrouiller l'application quand réduite Verrouiller lorsqu'inactive 0	inutes
	Période d'utilisation Jours N'importe quel jour	Heure du jour À tout moment

Paramètres du système - Général

GÉNÉRAL

Option	Description
Permettre les Paramètres spécifiques de l'usager	Permets l'utilisation des Paramètres spécifiques de <i>l'usager</i> . Voir <u>Paramètres spécifiques de l'usager</u> pour plus d'informations.
Permettre Paramètres spécifiques locaux	Permets l'utilisation de Paramètres spécifiques <i>locaux</i> .
Désactiver le Coffre de l'utilisateur	Désactive l'utilisation du Coffre de l'utilisateur pour tous les utilisateurs de la source de données.
Désactiver le glisser- déposer des entrées	La modification du groupe d'entrées à l'aide du glisser- déposer sera désactivée. Utiliser ce paramètre pour éviter un glisser-déposer accidentel.
Désactiver la trace de la pile	Désactive les détails de trace de pile lorsqu'une erreur apparaît lors de l'exécution de l'application.
Journaliser les activités du Coffre de l'utilisateur	Inclure les journaux du Coffre de l'utilisateur pour tous les utilisateurs de la source de données.

HORS CONNEXION

Option	Description
Mode hors connexion	Définir la prise en charge de la source de données globale pour le mode hors ligne. Utile lors de l'utilisation d'une connexion VPN qui rend impossible l'utilisation du réseau local.
Expiration	Nombre de jours pendant lesquels la copie locale sera considérée comme valide pour le cache hors ligne. Vous devez vous connecter avant la fin de cette période pour revalider les données.

SÉCURITÉ

Option	Description
Verrouiller l'application quand réduite	Verrouiller automatiquement l'application lorsqu'elle est réduite dans la barre des tâches pour chaque utilisateur de la source de données.
Verrouiller lorsqu'inactive	Verrouiller automatiquement l'application lorsqu'elle n'est pas utilisée après un nombre de minutes déterminé.

6.6.1.2 Politique de mot de passe

DESCRIPTION

La **Politique de mot de passe** vous permet de gérer les différentes politiques et paramètres de mot de passe pour votre source de données. Pour plus d'informations sur les <u>Modèles de mot de passe</u>, suivez ce lien.

Certains de ces paramètres peuvent être remplacés à l'aide de stratégies de groupe.

PARAMÈTRES

 Général Favoris Utilisateur personnalisé 	 Désactiver la sauvegarde du mot de passe (partagé) Désactiver l'enregistrement de mot de passe (paramètres spécifiques de l'utilisateur) Désactiver l'enregistrement de mot de passe pour l'accès aux sources de données
Politique de mot de passe Modèles de mot de passe Gestion de version	 Permettre de révéler le mot de passe à l'administrateur et aux usagers autorisés (Ctrl+Alt+Enter) Permettre de voir les identifiants (si activé dans l'entrée) Permettre le mot de passe dans macro (envoyer les clés)
Série Message système Disponibilité de type Étiquettes Variables personnalisées	Historique des mots de passe: 5 C

Paramètres du système - Politique de mot de passe

Option	Description
Désactiver la sauvegarde du mot de passe (partagé)	Les utilisateurs ne pourront pas enregistrer les mots de passe pendant la session.
Désactiver l'enregistrement de mot de passe (paramètres spécifiques de l'utilisateur)	Les utilisateurs ne pourront pas enregistrer de mot de passe dans les <u>Paramètres spécifiques</u> <u>à l'utilisateur</u> .
Désactiver l'enregistrement de mot de passe pour l'accès aux sources de données	Les utilisateurs ne pourront pas enregistrer un nouveau mot de passe pour accéder à la source de données.
Permettre de révéler le mot de passe à l'administrateur et aux usagers autorisés (Ctrl+Alt+Enter)	Contrôle si la révélation du mot de passe est activée pour les utilisateurs autorisés.
Permettre de voir les identifiants (si activé dans l'entrée)	Autorise à afficher les identifiants si la case est cochée dans la session.
Permettre le mot de passe dans macro (envoyer les clés)	Rends la variable \$MACRO_PASSWORD\$ inutile pour cette source de données.
Historique des mots de passe	Indique le nombre maximal de mots de passe enregistré en historique.

6.6.1.2.1 Modèles de mot de passe

DESCRIPTION

Ce paramètre de sécurité détermine si les mots de passe doivent répondre aux exigences de complexité prédéterminées qui ont été configurées dans vos paramètres de source de données. Les exigences de complexité sont appliquées lorsque les mots de passe sont modifiés ou qu'une nouvelle entrée est créée. Si cette stratégie est activée, les nouveaux mots de passe doivent répondre à certaines des exigences minimales suivantes:

- Longueur minimale
- Minimum de caractères en minuscules
- Minimum de caractères en majuscules
- Minimum de caractères numériques
- Minimum de caractères spéciaux

PARAMÈTRES

Les paramètres définis dans la source de données de Modèles de mot de passe détermineront la valeur par défaut des paramètres de session.

Favoris	Modèles de mot de passe		
Utilisateur personnalisé	Modèle p. déf.:		0
Politique de mot de passe	Permettre modèles d	e mots de passe locaux	
Modèles de mot de passe	Forcer le modèle par	défaut	
Gestion de version	Validation du mot de passe		
Série		and the set	
Message système	Utilisation:	Aucun	C
Disponibilité de type	Vérifier si compromis:	Par défaut	0

Paramètres du système - Modèles de mot de passe

MODÈLE PAR DÉFAUT

L'option *Modèle par défaut* définie dans les paramètres de la source de données déterminera l'option par défaut de votre entrée de session.

VALIDATION DU MOT DE PASSE

Si l'utilisation est activée et que vous essayez de modifier ou de créer un mot de passe pour l'une de vos entrées, la réaction dépendra du mode de validation choisi.

L'option de validation déterminée dans les paramètres de la source de données déterminera l'option de validation par défaut de votre entrée de session.

Option	Description
Aucun	N'utilisera aucun type de validation lors de la modification ou de la création d'un nouveau mot de passe.
Avertissem ent	Vous avertira que votre mot de passe n'est pas conforme aux exigences de Modèle de mot de passe, mais vous permettra de continuer avec ce mot de passe ou de le modifier.
Obligatoire Les exigences de Modèles de mot de passe sont obligatoires.

CRÉER

Vous devez créer votre propre modèle de mot de passe pour ensuite les appliquer à vos sessions. Cliquer sur le bouton pour créer votre modèle de complexité de mot de passe, entrez un nom et les exigences souhaitées.

▼ Général Favoris	Modèle de mot de pa	Personnalisé 🗘		
Utilisateur personnalisé		Longueur minimale	0	0
 Politique de mot de passe Modèles de mot de passe 		Minimum de caractères en minuscules	0	0
Gestion de version		Minimum de caractères en majuscules	0	0
Série		Minimum de caractères numériques	0	٢
Message système		Minimum de caractères spéciaux	0	0
Disponibilité de type	Vérifier si mot de passe ce	Aucun		
Étiquettes	Vermei armot de passe o			

Paramètres du système - Utilisateur personnalisé

6.6.1.3 Gestion de version

DESCRIPTION

Vous pouvez gérer vos versions de Remote Desktop Manager pour Windows, macOS, Android ou iOS.

GESTION DE VERSION

▼ Général	MAC		
Favoris	Désactiver la notification de la mise à j	our automatique	
Utilisateur personnalisé	Version minimale	Courant	Ex: 1.0.0.0
Politique de mot de passe	Version maximale	Courant	
Gestion de version	Chemin d'installation du client / URL:		
Série	☑ Autoriser accès de RDM (Mac)		
Message système	Autoriser accès de PVM (macOS)		
Disponibilité de type	Windows		
Étiquettes	Désactiver la notification de la mise à j	our automatique	
Variables personnalisées	Version minimale	2020.1.20.0 ex. :	13.0.0
	Version maximale	2020.1.20.0	
	Chemin d'installation du client / URL	:	
	Autoriser accès de RDM (Windows)		
	Autoriser accès de PVM (Windows)		
	Android		
	Autoriser accès de RDM (Android)		
	Autoriser accès de PVM (Android)		
	iOS		
	Autoriser accès de RDM (iOS)		
	Autoriser accès de PVM (iOS)		

Gestion de version

Option	Description
Désactiver la notification de la mise à jour automatique	Désactiver le message de notification de mise à jour automatique. Utiliser ceci lorsque vous souhaitez mettre à jour manuellement l'application et ne pas être averti lorsque de nouvelles versions sont disponibles.
Version minimale	Forcer les utilisateurs de la source de données à utiliser une version minimale. Entrer le numéro de version complet (7.9.10.0) pour forcer une version spécifique ou utiliser un numéro partiel pour forcer une version de sous-ensemble (7.9). Utiliser cette option pour désactiver la connexion à la source de données avec une ancienne version.
Version maximale	Forcer les utilisateurs de la source de données à utiliser une version maximale. Entrer le numéro de version complet (7.9.10.0) pour forcer une version spécifique ou utiliser un numéro partiel pour forcer une version de sous-ensemble (7.9). Utiliser cette

	option pour désactiver la connexion à la source de données avec une version plus récente.
Chemin d'installation du client / URL	Utilisé en conjonction avec la version minimale ou maximale. Une fois qu'une exigence de version minimale ou maximale n'est pas remplie, le système informera l'utilisateur que la version n'est plus valide et ouvrira le lien (chemin URL) pour télécharger la plus récente ou la plus ancienne version.
Autoriser accès de RDM	Désactiver l'option pour exclure certains clients sur différentes plates-formes telles que Windows, macOS, iOS ou Android.
Autoriser accès de PVM	Désactiver l'option pour refuser l'accès à votre source de données à partir de Password Vault Management.

6.6.1.4 Message système

DESCRIPTION

Entrer un message système pour les autres utilisateurs de la même source de données à voir lors de l'ouverture de Remote Desktop Manager.

MESSAGE SYSTÈME

Paramètres du syste	ème		
▼ Général			
Favoris			
Utilisateur personnalisé			
▼ Politique de mot de passe			
Modèles de mot de passe			
Gestion de version			
Série			
Message système			
Disponibilité de type			
Étiquettes			
Variables personnalisées			
	Le message s'affichera à chaque ouverture de la source de données et lorsque le message sera mod		
	Effacer		
		Annuler	ОК

Message système

Option	Description
Message système	Le message sera affiché chaque fois que la source de données sera ouverte ou lorsque le message change. Utilisez Ctrl + ENTER pour créer une nouvelle ligne.
Effacer	Supprimer le message système.

6.6.1.5 Variables personnalisées

DESCRIPTION

Vous pouvez définir vos propres variables personnalisées à utiliser dans votre configuration de source de données.

VARIABLES PERSONNALISÉES

Paramètres du syst	ième				
▼ Général	Nom	Valeur	Description		
Favoris			Participa de la companya de la compa		
Delitizateur personnalise					
Politique de mot de passe					
Gestion de version					
Cário					
Messaria svetàma					
Disponibilité de type					
Étiquettes					
Variables personnalisées					
	+ - ‡				
				Annuler	ОК

Variables personnalisées

Option	Description
Variables personnalisées	Ajouter une nouvelle variable personnalisée à utiliser dans votre configuration de source de données ou avec n'importe quel modèle.

6.6.2 Fournisseur de sécurité

DESCRIPTION

Le fournisseur de sécurité est disponible dans *Administration - Fournisseur de sécurité*. Le fournisseur de sécurité est responsable du cryptage des données dans la base de données.



Cette fonctionnalité nécessite une Source de données avancées.



Quel que soit le fournisseur de sécurité que vous avez sélectionné, les mots de passe stockés dans la source de données sont **TOUJOURS** cryptés à l'aide du cryptage AES 256 bits.

En utilisant un fournisseur de sécurité, vous vous assurez que personne ne peut lire vos données de configuration d'entrée, même lorsque des personnes ont un accès direct à vos bases de données ou à une sauvegarde. Vous devez toujours l'utiliser lorsque vous utilisez une source de données qui n'est pas locale, en particulier lorsque vous utilisez Devolutions Online Database.

PARAMÈTRES



Changer un fournisseur de sécurité sur une source de données avec un grand nombre d'entrées est une opération longue.



L'application d'un nouveau fournisseur de sécurité traite toute la base de données, nous vous conseillons donc de créer une sauvegarde avant cette opération.

1. Cliquer sur *Modifier les paramètres de sécurité* pour changer le fournisseur de sécurité.



Modifier les paramètres de sécurité

2. Sélectionner votre nouveau Type de sécurité dans le menu déroulant.

Sournisse	ur de sécurité		
Type de sécurité:	Shared passphras	e (v2)	0
	Appliquer	Annuler	
0	Ce fournisseur de en utilisant AES a combinée à une c sera demandée u	sécurité chiffre le fichier vec une phase secrète lé privée. La phrase secrè ne fois sur chaque machir	XML te ne.
		Fermer	

Type de sécurité

Option	Description
Default	Il s'agit du fournisseur de sécurité hérité. Les données sont cryptées si la configuration des entrées est définie en conséquence dans les paramètres avancés des entrées.
Shared passphrase (v2)	Voir ci-dessous pour plus de détails.

Certificate Voir ci-dessous pour plus de détails.

SHARED PASSPHRASE (V2)



Toutes les données de configuration des entrées sont cryptées avec un mélange de clés stockées dans Remote Desktop Manager et la phrase secrète que vous avez entrée. La phrase secrète est requise que lors de la configuration de la source de données.

CERTIFICATE

Si vous avez choisi le *Certificate* comme fournisseur de sécurité, il cryptera les données de configuration d'entrée avec un mélange de clés stockées dans Remote Desktop Manager et la clé privée contenue dans le certificat.

\$ F	ournisse	eur de cer	tificat de s	écurité			
Empreinte nu	umériqu	Les certifica	its doivent av	oir une clé pr	ivée pour être n	* nontré	
					Annuler	ОК	

Fournisseur de certificat de sécurité

Option	Description
Empreinte numérique	Sélectionner un certificat qui existe déjà pour l'utiliser dans le chiffrement.

6.6.3 Licences

DESCRIPTION

Centraliser vos numéros de série au même endroit pour un accès et une gestion faciles.



Admini	stration -	Licences

Lorsque vous ajoutez une source de données avec une licence enregistrée dans une version non enregistrée de Remote Desktop Manager, la licence est automatiquement récupérée à partir des paramètres de la source de données.

PARAMÈTRES

Pour gérer vos licences aller dans Administration - Licences.

Jsagers	Nom	Description	Is Active
Froupes de sécurité	3	1 Utilisateur	0
Coffres			
tôles			
icence			

Gestion des usagers et de la sécurité - Licence

6.6.4 Gestion des utilisateurs

DESCRIPTION

La gestion des utilisateurs est disponible dans le menu *Administration - Utilisateurs* . La gestion des utilisateurs vous permet de créer, gérer et attribuer des droits à un utilisateur.



Administration - Utilisateurs

Remote Desktop Manager permet une gestion avancée des droits d'utilisateur vous permettant de contrôler la façon dont une session est utilisée par chaque utilisateur. Noter que certains contrôles de visibilité dépendent de la source de données active. Il n'existe actuellement aucun moyen d'hériter des droits de sécurité d'un groupe, car ils doivent être attribués individuellement à chaque utilisateur. Si vous utilisez le <u>Devolutions Server</u>, vous pourrez alors utiliser la sécurité intégrée avec Active Directory.



Cette fonctionnalité nécessite une Source de données avancées.



Pour créer des utilisateurs et attribuer des droits, vous devez être administrateur non seulement de Remote Desktop Manager, mais également de la base de données sous-jacente.

Toutes les <u>Sources de données avancées</u> ne prennent pas en charge l'utilisation de la sécurité intégrée. Pour en savoir plus, veuillez consulter <u>Sécurité intégrée</u>.

PARAMÈTRES

CRÉER DES UTILISATEURS

Pour créer un nouvel utilisateur, cliquez sur le plus +. Vous pouvez créer un utilisateur en utilisant la sécurité par défaut (en spécifiant le mot de passe) ou la <u>Sécurité</u> <u>intégrée</u>. Consulter la rubrique <u>Permissions</u> pour plus d'informations sur les droits qui peuvent être ajoutése à un utilisateur. Vous pouvez attribuer différentes options de sécurité à l'utilisateur, telles que lui permettre d'utiliser le mode Hors connexion .

Gestion des	usagers et de la s	sécurité
Usagers	Nom	Description
Groupes d'utilisateurs	WINDJAMMER\a	administrator
Coffres	WINDJAMMER\b	bill
Liconco	WINDJAMMER\d	david
Licence		admin
	+ - * < C	
		Fermer

Gestion des usagers et de la sécurité

Toutes les <u>Sources de données avancées</u> ne prennent pas en charge l'utilisation de la sécurité intégrée. Pour en savoir plus, veuillez consulter <u>Sécurité intégrée</u>.

PARAMÈTRES

GÉNÉRAL

Gestion des utilis	ateurs	
Général Informations Groupes d'utilisateurs Privilèges Permissions Coffres Paramètres Accès à l'application	Général ID: Type d'authentification: Connexion: Courriel: Mot de passe:	Base de données Sécurité intégrée Créer un utilisateur/une connexion de base de donnée: Administrateur

Gestion des utilisateurs - Général

Option	Description
Type d'authentification	 Sélectionner votre type d'authentification entre: <i>Personnalisé (Devolutions)</i>: Si vous souhaitez ajouter une couche de sécurité supplémentaire sans utiliser la sécurité intégrée ou sans avoir à créer de nouvelle connexion SQL dans votre serveur SQL, le type d'authentification personnalisée sera votre meilleure option. Vous n'aurez qu'à créer un compte SQL dans SQL Server. <i>Base de données (SQL Server)</i>: Authentifiez-vous à l'aide de la connexion SQL à partir de votre serveur SQL.
Connexion	Nom de connexion de l'utilisateur. Lorsque vous utilisez la <u>Sécurité intégrée</u> , vous devez sélectionner l'utilisateur dans le répertoire.
Sécurité intégrée	Spécifie d'utiliser l'authentification intégrée de Windows pour s'authentifier auprès de la source de données. S'applique uniquement à SQL Server et Devolutions Server, selon leur configuration. Lorsque cette case est cochée, un bouton de sélection apparaît pour vous permettre de rechercher le compte d'utilisateur dans le répertoire. Consultez la rubrique <u>Sécurité intégrée</u> pour plus d'informations.

Courriel	Insérer l'adresse courriel de l'utilisateur.
Mot de passe	Saisir le mot de passe de l'utilisateur. Ce champ est désactivé lors de l'utilisation de la <u>Sécurité intégrée</u> .
Administrateur	Accorde tous les droits administratifs à l'utilisateur. C'est pour le système dans son ensemble.

INFORMATIONS

Saisir toutes les informations nécessaires concernant votre nouvel utilisateur.

Gestion des utili	sateurs	
Général		
Informations Groupes d'utilisateurs Privilèges Permissions Coffres Paramètres	Prénom: Nom: Compagnie:	
	Adresse	
	Adresse:	
	Pays:	
	Téléphone	
	Téléphone:	
	Travail:	
	Télécopieur:	
		Annuler OK

Gestion des utilisateurs - Informations

GROUPES D'UTILISATEURS

Général	Pâles		
Groupes d'utilisateurs	Roles		
rivilèges	Nom	 Description 	Est membre
offres aramètres .ccès à l'application	Administratio	n	
			Sélectionner tout

Gestion des utilisateurs - Groupes d'utilisateurs

Option	Description
Groupes d'utilisateurs	Consulter la rubrique Gestion des Groupes d'utilisateurs pour plus d'informations. Lorsqu'un groupe d'utilisateurs doit être ajouté à un utilisateur, une colonne de description vous aidera à sélectionner le groupe d'utilisateurs approprié.

PRIVILÈGES

Gestion des utilis	sateurs	
Général Informations	Général	
Groupes d'utilisateurs	Permettre de glisser-déposer	
Permissions	Affichage	
Coffres Paramètres Accès à l'application	 Voir les détails Afficher l'actif Journaux d'activité 	
	Importer / Exporter	
	 Importer Exporter 	
	Annuler	

Gestion des utilisateurs - Privilèges

Option	Description
Permettre de glisser-déposer	Permets à l'utilisateur de déplacer les entrées à l'aide du glisser-déposer à partir d'autres applications.
Voir les détails	Permets à l'utilisateur de voir le contenu de l'onglet Détails pour toutes les entrées.
Voir les informations	Permets à l'utilisateur de voir le contenu de l'onglet Informations pour toutes les entrées.
Journaux d'activités	Permets à l'utilisateur de voir le contenu des journaux qui s'applique à une entrée.

Importer	Permets à l'utilisateur d' <u>Importer</u> des entrées (<u>Presse-papiers</u> - Coller également). Le menu d'importation (Fichier - Importer) et la fonction d'importation dans le menu contextuel seront grisés si l'option n'est pas active.
Exporter	Permets à l'utilisateur d' <u>Exporter</u> des entrées (<u>Presse-papiers</u> - Copier également). Le menu d'exportation (Fichier - Exporter) et la fonction d'exportation dans le menu contextuel seront grisés si l'option n'est pas active.

PERMISSIONS

La section *Permissions* vous permet d'attribuer des permissions. Les contrôles sont parfois masqués en fonction de la source de données ou de l'état des autres contrôles.

Consulter la rubrique <u>Permissions</u> pour plus d'informations.

Gestion des util	isateurs			
Général Informations Groupes d'utilisateurs	Droits			
Privilèges	Modifier			
Permissions Coffres Paramètres	Supprimer			
Accès à l'application	Groupes			
	Nom du groupe	∧ Afficha	Ajouter Modif	ier Supprimer
	Support			
			An	nuler OK

Gestion des utilisateurs - Permissions

COFFRES

Gestion des util	sateurs		
Général Informations Groupes d'utilisateurs Privilèges Permissions	Coffres	escription	Permettre
Coffres Paramètres Accès à l'application	Client		
			Sélectionner tout
		An	nuler OK

Gestion des utilisateurs - Coffres

Option	Description
Coffres	Voir Coffres pour plus d'informations.

PARAMÈTRES

Gestion des utilisateurs				
Général Informations	Général			
Groupes d'utilisateurs Privilèges	Mode hors connexion: Lecture/écriture 🗘			
Permissions				
Coffres				
Paramètres				
Accès à l'application				

Gestion des utilisateurs - Paramètres

Autoriser l'utilisateur à activer le mode Hors connexion sur les sources de données. Cela dépend également de la source de données configurée pour l'autoriser. Vous pouvez choisir entre:

Option	Description
Désactiver	Aucun cache hors ligne autorisé pour cet utilisateur.
Lecture seule	Un cache en lecture seule est autorisé pour les <u>Sources de</u> <u>données avancées</u> .
Lecture/Écritu re	Un cache avancé, avec synchronisation des modifications, est autorisé pour les <u>Sources de données avancées</u> .

6.6.4.1 Permissions

DESCRIPTION

La section *Permissions* vous permet d'attribuer des permissions. Les contrôles sont parfois masqués en fonction de la source de données ou de l'état des autres contrôles.

PARAMÈTRES

PERMISSIONS

Général	Droite				
nformations Groupes d'utilisateurs Privilèges Permissions Coffres Paramètres	Ajouter Modifier Supprimer				
Accès à l'application	Groupes				
	Nom du groupe	^ Afficha	Ajouter	Modifier	Supprimer
	Support				

Gestion des utilisateurs - Permissions

Les options situées directement au-dessus de la grille concernent les dossiers **publics**, ce qui signifie que tout dossier auquel aucun groupe de sécurité n'a été affecté se verra attribuer ces droits. Ils agissent également comme la permission la plus élémentaire que vous pouvez attribuer, car ils sont nécessaires pour autoriser les permissions pour chacun des groupes de sécurité répertoriés dessous, lorsqu'ils ne sont pas cochés, la colonne correspondante de la grille est grisée.

Option	Description
Affichage	Permets à l'utilisateur de visualiser ET D'UTILISER les entrées de ce groupe de sécurité.
Ajouter	Permets à l'utilisateur d'ajouter des entrées dans un dossier pour ce groupe de sécurité. Accordera également le privilège Ajouter aux groupes publics. Contrôle également la visibilité de la colonne

	Ajouter dans la grille Groupes. Le privilège Ajouter doit être coché si l'utilisateur doit ajouter des entrées dans le Coffre de l'utilisateur.
Modifier	Permets à l'utilisateur de modifier des entrées dans un dossier pour ce groupe de sécurité. Accordera également le privilège de modifier les groupes publics. Contrôle également la visibilité de la colonne Modifier dans la grille Groupes. Le privilège de modification doit être coché si l'utilisateur doit modifier des entrées dans le Coffre de l'utilisateur.
Supprimer	Permets à l'utilisateur de supprimer des entrées dans un dossier pour ce groupe de sécurité. Accordera également le privilège de supprimer les groupes publics. Contrôle également la visibilité de la colonne Supprimer dans la grille Groupes. Le privilège de suppression doit être coché si l'utilisateur doit supprimer des entrées dans le Coffre de l'utilisateur.



Pour une sécurité plus élevée, il est recommandé de définir des groupes de sécurité sur **tous** les dossiers de niveau coffre. Cela garantit qu'il n'y a pas de dossiers publics et que vous avez un bon contrôle sur l'activité de votre système.

Tous les groupes de sécurité sont répertoriés dans la grille et vous pouvez attribuer des permissions à l'aide des colonnes correspondantes.



L'octroi de la permission *Afficher* autorise également le droit de lancer/ouvrir les entrées de ce groupe.

6.6.4.2 Sécurité intégrée

DESCRIPTION

La **Sécurité intégrée** est le nom que Microsoft donne à la technologie qui utilise les identifiants de votre session en cours d'exécution et les transmet automatiquement aux ressources distantes pour l'authentification.



Cette fonctionnalité nécessite une source de données MySQL ou Devolutions Server.

PARAMÈTRES

Dans la fenêtre **Gestion des utilisateurs** lors de l'activation de la case à cocher **Sécurité intégrée**, le champ du mot de passe sera désactivé, car le système d'exploitation fournira automatiquement une copie en cache.

Gestion des ut Cénéral Entrée de données Rôles Privilèges Permissions Coffres Paramètres	ilisateurs
	Annuler

Gestion des utilisateurs - Sécurité intégrée

Lorsque vous utilisez la **Sécurité intégrée**, vous exécutez actuellement la session Windows dont doit provenir d'un utilisateur de ce domaine.

6.6.5 Groupes de sécurité (Ancien)

DESCRIPTION

La gestion des *Groupes de sécurité (Ancien)* est disponible dans le menu *Administration - Groupes de sécurité (Ancien)*.

Les groupes de sécurité sont utilisés pour protéger les sessions contre un sousensemble d'utilisateurs du système. Attribuez des sessions aux groupes de sécurité, puis contrôlez qui a accès et quel contrôle ils ont sur chaque groupe de sécurité.

Les groupes de sécurité sont utilisés pour classer les sessions et restreindre l'accès à certains utilisateurs. Il n'y a pas de relation directe entre Active Directory et les groupes de sécurité. Par défaut, chaque session est créée sans groupe de sécurité et est donc visible pour tous les utilisateurs connectés.

Chaque entrée du volet de navigation peut être assignée à un seul groupe de sécurité. Les meilleures pratiques exigent que vous affectiez des groupes de sécurité à des dossiers de manière à ce que toutes les entrées qu'ils contiennent héritent du même groupe de sécurité.



Administration - Groupes de sécurité (Ancien)



Toutes les sessions sans groupes de sécurité sont considérées comme publiques, ce qui signifie que toute personne ayant accès à la source de données pourra voir toutes vos entrées.

PARAMÈTRES

CRÉER UN GROUPE DE SÉCURITÉ

Les groupes de sécurité sont créés à partir du menu *Administration - Groupe de sécurité*.

Les groupes de sécurité de Remote Desktop Manager sont des conteneurs pour les sessions, pas pour les utilisateurs. Les dossiers sont étroitement liés aux groupes de sécurité, il y a donc un chevauchement d'utilisation. Les points clés sont:

- La sécurité est héritée: les dossiers et les éléments enfants sont couverts par le groupe de sécurité d'un dossier parent.
- La sécurité est additive: un groupe de sécurité ajouté à un sous-dossier ne remplace pas le parent, il y ajoute.
- Un dossier a un seul groupe de sécurité: utiliser des raccourcis pour contourner cette limitation.

Usagers	Nom	Description	
Groupes de séc	urité		
Coffres			
Rôles			
Licence			

1. Cliquer sur le signe plus pour créer un nouveau groupe de sécurité.

Gestion des usagers et de la sécurité - Créer

2. Une boîte de dialogue de gestion de la sécurité apparaît. Saisir un nom et une brève description de votre nouveau groupe de sécurité.

Gest	ion de la sécurité
ID: Nom: Description:	
	Annuler OK

Gestion de la sécurité

3. Attribuer les autorisations appropriées à chaque utilisateur pour votre groupe de sécurité nouvellement créé.

Nom:						
agers						
Nom	^ Administrateur	Afficha	Ajouter	Modifier	Supprimer	Ajouter des droits
WINDJAMMER\administrator	×	 Image: A start of the start of	V	v	Image: A start and a start	Voir seulement
WINDJAMMER						
						Supprimer des dro

Droits de groupe de sécurité

4. Les groupes de sécurité peuvent ensuite être attribués aux entrées à l'aide de la fenêtre de propriétés. Chaque entrée peut avoir qu'un seul groupe de sécurité affecté. Pour une maintenance facile, nous vous recommandons d'affecter des groupes de sécurité à des groupes/dossiers, ce qui entraînera les entrées enfants à hériter du groupe de sécurité.

E Général			Général Permissions Modèles	de mot de passe		
Plus	a		Groupe de securite (Ancien)	Permissions		5
	Groupe de sécurité:	Aucun			••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	3
Enregistrement de la session	Hérité:	Groupe	Groupe d	e sécurité (Ancien)		
VDN/CCL/Deservice						
Setría da despíce						
Liste lump						
f Hote Jump						
Cours connexions						
Jourseux						
Outile à dictança						
) Page d'accueil						
Wake on LAN						
Avancée						

Session - Permissions - Groupe de sécurité

6.6.6 Groupe d'utilisateurs

DESCRIPTION

Les **Groupes d'utilisateurs** dans Remote Desktop Manager sont principalement utilisés pour réduire le temps de gestion des utilisateurs. La gestion des autorisations accordées aux groupes d'utilisateurs est assez similaire aux notions correspondantes pour les utilisateurs, mais au lieu d'un seul utilisateur, elles s'appliquent à tous les utilisateurs auxquels vous avez attribué le groupe d'utilisateurs.



Administration - Groupes d'utilisateurs

Cette fonctionnalité est uniquement disponible avec un serveur <u>SQL</u> et une source de données <u>Devolutions Server</u>.

GROUPE D'UTILISATEURS

Les **Groupes d'utilisateurs** dans Remote Desktop Manager sont des ensembles d'autorisations que vous attribuez à un utilisateur. Vous pouvez attribuer plusieurs groupes d'utilisateurs à chaque utilisateur et le résultat final est l'union de toutes les autorisations.

Pour créer un nouveau groupe d'utilisateur aller dans *Administration - Groupe d'utilisateurs* et cliquer sur le signe plus.

GESTION DES GROUPES D'UTILISATEURS

GÉNÉRAL

Le menu *Général* est utilisé pour définir des informations générales sur le nouveau groupe d'utilisateurs.

Gestion du groupe	d'utilisateurs	
Général Privilèges Permissions Coffres Paramètres	Général ID: Nom: Description:	

Gestion du groupe d'utilisateurs - Général

Option	Description
Nom	Le nom de connexion est le nom affiché dans votre liste de groupe d'utilisateurs.
Descriptio n	Saisir une brève description de votre nouveau groupe d'utilisateurs.

PRIVILÈGES

Le menu *Privilèges* vous permet d'ajouter des privilèges particuliers aux groupes d'utilisateurs. Ces privilèges doivent être activés pour que certaines fonctionnalités soient disponibles pour les utilisateurs, comme les droits d'importation ou d'exportation de sessions.

Gestion du	groupe d'utilisateurs
Général	
Privilèges	Général
Permissions Coffres	Permettre de glisser-déposer
Paramètres	Affichage
	 Voir les détails Afficher l'actif Journaux d'activité
	Importer / Exporter
	Importer Exporter

Gestion du groupe d'utilisateurs - Privilèges

Option	Description
Permettre de glisser- déposer	Permets à l'utilisateur de déplacer les entrées à l'aide du glisser- déposer à partir d'autres applications.
Voir les détails	Permets à l'utilisateur de voir le contenu de l'onglet Détails pour toutes les entrées.
Voir les informations	Permets à l'utilisateur de voir le contenu de l'onglet Informations pour toutes les entrées.
Journaux d'activité	Permets à l'utilisateur de voir le contenu des journaux qui s'applique à une entrée.

Importer	Permets à l'utilisateur d' <u>Importer</u> des entrées (Presse-papiers - Coller également). Le menu d'importation (<i>Fichier - Importer</i>) et la fonction d'importation dans le menu contextuel seront grisés si l'option n'est pas active.
Exporter	Permets à l'utilisateur d' <u>Exporter</u> des entrées (Presse-papiers - Copier également). Le menu d'exportation (<i>Fichier - Exporter</i>) et la fonction d'exportation dans le menu contextuel seront grisés si l'option n'est pas active.

PERMISSIONS

Utiliser le menu **Permissions** pour attribuer les autorisations Affichage, Ajouter, Modifier et Supprimer à vos groupes d'utilisateurs. Pour plus d'informations, consultez la rubrique <u>Permissions</u>.

Afficha Ajouter Modifier Supprimer
Afficha Ajouter Modifier Supprimer

Gestion du groupe d'utilisateurs - Permissions

COFFRES

Veuillez consulter Coffres pour en savoir plus sur ce sujet.

Général Privilèges	Coffres		
Permissions	Nom	∧ Description	Permettre
Paramètres	Admin	beschption	
	Client		ŭ
			Sélectionner tout
			Selectionner tout
			Désélectionner tout

Gestion du groupe d'utilisateurs - Coffres

PARAMÈTRES

Le menu *Paramètres* vous permet de définir les droits du mode hors connexion pour votre groupe d'utilisateurs.

Gestion du grou	pe d'utilisateurs
Général Privilèges	Paramètres
Permissions Coffres	Mode hors connexion: Désactivé
Paramètres	

Gestion du groupe d'utilisateurs - Paramètres

Option	Description
Désactivé	Aucun cache hors ligne autorisé pour ce groupe d'utilisateurs.
Lecture seule	Un cache en lecture seule est autorisé pour les <u>Sources de</u> <u>données avancées</u> .
Lecture/Écritu re	Un cache avancé, avec synchronisation des modifications, est autorisé pour les <u>Sources de données avancées</u> .

ASSIGNER LES GROUPES D'UTILISATEURS

Pour assigner des groupes d'utilisateurs à un utilisateur ou pour gérer des groupes d'utilisateurs pour un utilisateur, allez dans *Administration - Groupe d'utilisateurs* et cliquer sur Assigner les groupes d'utilisateurs.

Gestion des	usagers et de la séc	urité
Usagers	Nom	 Description
Groupes d'utilisateurs	🔒 Administration	
Coffres		
Licence		
	+ - 🌣 👱 C	
		Fermer

Gestion des usagers et de la sécurité - Groupes d'utilisateurs

Il est possible d'assigner un groupe d'utilisateur à plusieurs utilisateurs en même temps. Sélectionner les utilisateurs auxquels vous souhaitez appliquer le groupe d'utilisateurs sélectionné ou vous pouvez cliquer sur **Sélectionner tout** ou **Désélectionner tout**.

Nom: Administra	tion			
Nom	^ Description	Administrateur	Est membre	Sélectionner to
WINDJAMMER\admini WINDJAMMER\bill	strator	4		Désélectionne
WINDJAMMER\david		× .		
WINDJAMMER(ladmin		•		

Assignation des groupes d'utilisateurs

GROUPE D'UTILISATEURS DANS DEVOLUTIONS SERVER

Les groupes d'utilisateurs dans Devolutions Server sont en fait des liens vers des groupes Active Directory. En tirant parti de l'intégration d'Active Directory, vous pouvez facilement définir des droits d'accès pour tous les utilisateurs de domaine de votre organisation. Une fois qu'un utilisateur du domaine se connecte à la source de données Devolutions Server, son compte d'utilisateur est créé si nécessaire et les droits des utilisateurs sont contrôlés par les groupes définis.

Veuillez noter que les autorisations de groupe non sécurisées (celles situées au-dessus de la grille) sont ignorées. Vous devez les définir individuellement pour chaque utilisateur.

Pour plus d'information veuillez consulter <u>Gestion des groupes d'utilisateurs</u> <u>Devolutions Server</u>.

6.6.7 Paramètre du coffre

DESCRIPTION

Le **Paramètre du coffre** sert de couche de sécurité supplémentaire qui peut être ajoutée à votre dossier racine.

Fichier	Accueil Mo	difier Affichag	je Admi	nistration	Outils Fen	être Aide						
Paramètres du système	Permissions du système	Fournisseur de sécurité	Utilisateurs	Q Licences	Groupes de sécurité (Ancien)	Coffres	Rõles	Paramètres du coffre	Rapports	Entrées supprimées	Modifier le mot de passe	Optimiser la source de données

Administration - Paramètres du coffre

PARAMÈTRES

Les **Paramètres du coffre** vous permettent de définir une autorisation sur votre dossier de niveau supérieur (le dossier racine), vous donnant la possibilité d'avoir tous vos dossiers à hériter des autorisations définies sur le dossier racine, ce qui vous fait gagner du temps en n'ayant pas à définir d'autorisations sur chacun dossier de la couche supérieure.

Cliquer sur Administration - Paramètres du coffre pour accéder aux paramètres.

E Général			
Permissions	Nom de la racine:		
Enregistrement de la session	Identifiants: Par défaut	0	
Paramètres			
	Par défaut		
	Nom d'utilisateur:		
	Domaine:		
	Mot de passe:	A	
		~ ~	

Paramètres du coffre - Général

6.6.8 Entrées supprimées

DESCRIPTION

L'option *Administration - Entrées supprimées* vous permet d'afficher les entrées supprimées ainsi que de les restaurer.



Administration - Entrées supprimées

Cette fonctionnalité nécessite une Source de données avancées.



Les administrateurs peuvent supprimer définitivement certaines ou toutes les entrées supprimées.



Les entrées supprimées peuvent être restaurées tant qu'elles n'ont pas été définitivement supprimées et tant que le fournisseur de sécurité n'a pas été modifié depuis l'action supprimée.

PARAMÈTRES

GÉRER LES ENTRÉES SUPPRIMÉES

La vue des entrées supprimée générera une liste contenant toutes les entrées précédemment supprimées de votre source de données. Vous pouvez ressusciter une entrée, ce qui signifie qu'elle redeviendra une entrée active et sera affichée dans votre source de données. Vous pouvez également choisir de supprimer définitivement vos entrées, une fois que vous aurez définitivement supprimé vos entrées, vous ne pourrez plus les ressusciter par la suite.

Nom:				Action:	Supprimer	Modèle de base de donné		
Type de connexion: Docu		Docume	locument		Groupe:			
Nom d'utilisateur:					Créé le:			
Source de do	nnées de l'u				Modifié le:			
Action	Type de ses	sion No	om	Groupe	Créé le	Modifié le	✓ Nom d'utilisateur	Nom
Supprimer	RDP (Micro	oso						
Supprimer	VNC							
Supprimer	VNC							
Supprimer	VNC							
Supprimer	RDP (Micro	050						
Supprimer	VNC							
Supprimer	VNC							
Supprimer	primer RDP (Microso							
Supprimer	RDP (Micro	080						
Supprimer	VNC							
Supprimer	VNC							

Historique de l'entrée

Option	Description
Restaurer l'entrée	Restaurer une entrée dans votre base de données.
Supprimer	Supprimer définitivement l'entrée supprimée sélectionnée.
Supprimer tout	Supprimer définitivement toutes les entrées supprimées.

6.6.9 Rapports

DESCRIPTION

La section *Rapports* génère automatiquement des rapports concernant vos identifiants, entrées, journaux et sécurité. Vous aurez également la possibilité d'exporter votre rapport généré qui est un moyen d'exécuter et d'exporter des rapports via une ligne de commande.


Administration - Rapports

Il existe 3 types de rapports différents:

- Rapport des références
- Liste des entrées
- <u>Références VPN</u>

Tout Entry		0	P	
	Rapport de la liste des entrées	Rapport des références VPN	Rapport des références	

Administration - Types des rapports

6.6.9.1 Rapport des références

DESCRIPTION

Générer un rapport pour montrer dans quels groupes/dossiers les entrées d'identifiants sont utilisées.

22 Tableau de bord P Rapport des références d'identifiants	
Rapport des références d'identifiants	Remote Desktop Manager
_PasswordManagerPro\PMP	
Devolutions\Sessions Devolutions\Tech	

Rapport des références d'identifiants

6.6.9.2 Liste des entrées

DESCRIPTION

Générer un rapport pour afficher une liste simplifiée de toutes vos entrées; la colonne *Nom* contient des hyperliens vers l'entrée.

Rapport de la liste des	Remote Desktop Manager	
Dossier	Nom	Description
	1Password	
	Devolutions	
	file	
	https://cloud.devolutions.net/login	
	https://forum.devolutions.net/	

Rapport de la liste des entrées

6.6.9.3 Références VPN

DESCRIPTION

Générer un rapport montrant toutes les entrées VPN et les sessions les utilisant dans l'onglet VPN.

Ce rapport affiche également les types de sessions SSH, VPN, Internet ou Ligne de commande qui sont liés à une session existante.

Commandes	327
	-

Rapport des références VPN	Remote Desktop Manager
_Forticlient\FC -	
Inventory	
Services / Protocols\RDP over SSH\DC.windiammer (through set turnel)	
Services / Protocols\RDP over SSH\dc.windjammer (through ssh tunnel)	

Rapport des références VPN

6.6.10 Modifier le mot de passe

DESCRIPTION

Vous pouvez modifier le mot de passe de l'utilisateur actuel de la source de données dans *Administration - Modifier le mot de passe*.

Fic	hier	Accueil Mo	difier Afficha	ge Adm	inistration	Outils Fe	enêtre Aide						
Param	nètres	Permissions du	Fournisseur de	Utilisateurs	Q Licences	Groupes de	Coffres	Rôles	Paramètres	Rapports	Entrées	Modifier le mot	Optimiser la source de

Rodif	ier votre mot de passe
Con	Ancien mot de passe:
	Annuler OK

Administration - Modifier le mot de passe

Modifier votre mot de passe

6.7 Outils

DESCRIPTION

L'onglet **Outils** contient votre Gestionnaire d'extensions, les générateurs et plusieurs outils utiles.



Ruban Outils

Pour en savoir plus, veuillez consulter:

- Générateur de mots de passe
- Analyseur de mots de passe

6.7.1 Générateur de mots de passe

DESCRIPTION

Le **Générateur de mots de passe** vous permet de créer des mots de passe aléatoires qui sont sécurisés et difficiles à interpréter ou à prédire en raison d'un mélange de lettres majuscules et minuscules, de chiffres et de symboles de ponctuation.

Vous pouvez également créer des modèles de générateur de mots de passe pour générer plus rapidement vos mots de passe. Après avoir sélectionné votre mode et vos paramètres, vous pouvez créer votre modèle.

Le *Générateur de mots de passe* est disponible dans *Outils - Générateur de mots de passe*.



Outils - Générateur de mots de passe

PARAMÈTRES

PARAMÈTRES AVANCÉS

Choisir tous les types de caractères que vous désirez et générer un mot de passe.

Modèle:	Par défaut		● + 面		
Mode:	Paramètres avance	és	0		
Longue	eur du mot de passe	8	0		
🗹 Maju	scule (A, B, C,)	0	C Soulignement (_)	0 C Haut carao	ctères ANSI 0
🗹 Minu	scules (a, b, c,)	0	C Espace ()	0 Conforme	XML
🗹 Chiff	res (0, 1, 2,)	0	Spécial (!, \$, %, &&,)	0 0	
🗌 Minu	s (-)	0	Supports ([,], {, }, (,), <, >)	0 0	
	Inclure les caracté	eres suiv	vants : :	0 0	
	Exclure les cara	ctères s	uivants		
VLtpen					Générer
Muk0ri					Copier dans le presse-papier
IKRJM5					
Tsf7s6					
ASIDi					
bBX201					
			Bien		
		ngo I nar	a Lecho Loovember		
		ingo i paş	a recho rhovember		

Générateur de mot de passe - Paramètres avancés

MOT DE PASSE LISIBLE

Chaque mot de passe généré sera lisible, mais ne sera pas un mot dans le dictionnaire.

	Par défaut	≎ + 面	
Mode:	Mot de passe lisible	0	
Nu S	Syllabes: 2 umérique: 1 Symboles: 1 C		
uc*ji5			Générer
je2@			Copier dans le presse-papiers
19%Lo			
Cat%4			
Iol/0m			
3!mi			
	arm Laborlio Loothianus Liuliott Lind	a I cinq	
CTOR I unif	orm i chanie i asterisque i juliett i ind		
TOR I unif	orm i chanie i astensque i juliett i ind		

Générateur de mot de passe - Mot de passe lisible

UTILISER UN MODÈLE

Appuyer sur le bouton 🕐 et sélectionner le modèle dont vous avez besoin pour créer vos mots de passe. Une liste des modèles utilisés les plus récents sera également créée.

Mode: Utiliser un modèle Modèle: Pa\$\$w0rd\$ Image: Caractères aléatoires h\$0\$\$2Pwr Pw\$o9r0\$\$ \$Prd\$w290 P07\$\$\$hw qwr7\$\$\$0P w\$\$r0\$yP0 Dw\$c\$r\$2P Fort 0tel I dollar I do		
Modèle: Pa\$\$w0rd\$? Caractères aléatoires \$0\$\$2Pwr Générer Copier dans le presse-pa Por\$\$\$Prd\$w2\$0 Por\$\$\$hw pwr\$\$\$\$r0\$p0 w\$\$r0\$yP0 w\$\$r0\$yP0 w\$\$c\$r\$2P Fort ptel 1 dollar 1 zèro 1 dollar 1 do	0	
INCOMP. Passwords Image: Passwords Image: Passwords Image: Ima		
Caractères aléatoires Caractères aléatoires Caractères aléatoires Copier dans le presse-pa Copier dans le presse-pa Copier dans le presse-pa Copier dans le presse-pa Fort tel 1 dollar 1 zéro 1 dollar 1		
I\$0\$\$2Pwr W\$0970\$\$ IPrd\$w2\$0 V0r7\$\$\$hw Iwr7\$\$\$0P v\$\$r0\$yP0 Iw\$c\$r\$2P Fort Xtel I dollar I zéro I dollar		
\$0\$\$2Pwr w\$o9r0\$\$ iPrd\$w2\$0 iPrd\$w2\$0 iOr7\$\$\$hw iwr7\$\$\$0P i\$\$r0\$yP0 w\$c\$r\$2P Fort tel I dollar I zéro I dollar		
\$0\$\$2Pwr w\$o9r0\$\$ iPrd\$w2\$0 v0r7\$\$\$hw wr7\$\$\$0P r\$\$r0\$yP0 w\$c\$r\$2P Fort tel I dollar I zéro I dollar I d		
\$0\$\$2Pwr w\$o9r0\$\$ Prd\$w2\$0 0r7\$\$\$hw wr7\$\$\$0P s\$r0\$yP0 w\$c\$r\$2P Fort tel I dollar I do		
\$0\$\$2Pwr w\$o9r0\$\$ Prd\$w2\$0 0r7\$\$\$hw wr7\$\$\$0P \$\$r0\$yP0 w\$c\$r\$2P Fort tel I dollar I do		
\$0\$\$2Pwr w\$o9r0\$\$ Prd\$w2\$0 0r7\$\$\$hw wr7\$\$\$0P \$\$r0\$yP0 w\$c\$r\$2P Fort tel I dollar I do		
\$0\$\$2Pwr w\$o9r0\$\$ Prd\$w2\$0 0r7\$\$\$hw wr7\$\$\$0P x\$r0\$yP0 w\$c\$r\$2P Fort tel I dollar I do		
wso9r0\$\$ Copier dans le presse-pa \Prd\$w2\$0 \Prd\$w2\$0 \Prd\$w2\$0 \Prd\$w2\$0 \Prd\$w2\$0 \Prd\$w2\$0 \prd\$x7\$\$\$0P \Prd\$w2\$0 \wsc\$r\$2P \Prot tel I dollar I zéro I dollar I	Générer	
Prd\$w2\$0 0r7\$\$\$hw wr7\$\$\$0P /\$\$r0\$yP0 w\$c\$r\$2P Fort tel I dollar I zéro I dollar I delar I del	Copier dans le press	a-papiers
0r7\$\$\$hw wr7\$\$\$PP /\$\$r0\$yP0 w\$c\$r\$2P Fort tel I dollar I		
wr/\$\$\$0P /\$\$r0\$yP0 w\$c\$r\$2P Fort tel I dollar I zéro I dollar I dollar I deux I PAPA I whiskey I romeo		
rs \$r0 \$yP0 w\$c\$r\$2P Fort tel I dollar I zéro I dollar I dollar I deux I PAPA I whiskey I romeo		
Fort tel I dollar I zéro I dollar I deux I PAPA I whiskey I romeo		
Fort tel I dollar I zéro I dollar I dollar I deux I PAPA I whiskey I romeo		
tel I dollar I zéro I dollar I dollar I deux I PAPA I whiskey I romeo		
	meo	

Générateur de mot de passe - Utiliser un modèle

Voici les modèles pris en charge:

Clé	Description	Échantillon
а	Alphanumérique en minuscule	abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
A	Alphanumérique à casse mixte	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcd efghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
b	Parenthèse	()[]{}<>
с	Consonne en minuscule	bcdfghjklmnpqrstvwxyz

С	Consonne à casse mixte	BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ bcdfghjklmn pqrstvwxyz
d	Chiffre	0123456789
h	Caractère hexadécimal en minuscule	0123456789 abcdef
Н	Caractère hexadécimal en majuscule	0123456789 ABCDEF
1	Lettre en minuscule	abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
L	Lettre à casse mixte	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcd efghijklmnopqrstuvwxyz
р	Ponctuation	 ,.,.
S	Caractère spécial imprimable 7 bits	!"#\$%&'()*+,/:;<=>?[\]^_{ }~
S	ASCII 7 bits imprimable	A-Z, a-z, 0-9, !"#\$%&'()*+,/:;<=>?[\]^_{ }~
u	Lettre en majuscule	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
U	Alphanumérique en majuscule	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123 456789
v	Voyelle en minuscule	aeiou
V	Voyelle à casse mixte	AEIOU aeiou
x	ANSI élevé	De '~' à U255 (en excluant U255)
z	Consonne en majuscule	BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ

z	Voyelle en majuscule	AEIOU
١	Échappement (caractère fixe)	Utiliser le caractère suivant tel quel
{n}	Échappement (répéter)	Répéter le caractère précédent "n" fois
[x]	Caractères personnalisés	Définir une séquence de caractères personnalisée

MOT DE PASSE PRONONÇABLE

L'application générera un mot de passe prononçable.

Modele:	Par défaut	2 + 💼		
Mode:	Mot de passe prononçable	0		
	Longueur du mot de passe:			
	Mode casse:	Casse mélangée		
		concerning of		
	Chiffres			
le le	Plus prononçable			
Ir	clure les caracteres suivants : :			
/if7The0				Générer
us5KeShic	:k8			Copier dans le presse-papiers
2XethVam	7			
ePo8Sack	4			
7GishVech	15			
9ChyChog	1			
osoninaso			_	
Inter I loadla 14	foxtrot I sept I TANGO I hotel I echo I z	éro		
IKE I India I I				
KE I India I I				
KE I India I I				

Générateur de mot de passe - Mot de passe prononçable

MOT DE PASSE FORT

L'application générera un mot de passe de 8 caractères avec des alphanumériques à casse mixte et des caractères spéciaux.

	Par défaut	😌 +) 面	
Mode:	Mot de passe fort	•	
9D Sm3			Générer
S3SoE<3			Copier dans le presse-papiers
.K0lgN			
NY17ba			
XVp>i1			
(WPn9			
)4P!05r		Binn	
		ERRA I mike I trois	
a i unifor	M I neuf I DELTA I barre verticale I SIE		
I UNIFOR	M I neuf I DELTA I barre verticale I SIB		

Générateur de mot de passe - Mot de passe fort

MOTS DE PASSE INTERDITS

Vous pouvez générer votre propre liste de mots de passe interdits dans l'application.

Mots de passe interdits	
password 123456	
Importer Exporter	
	Annuler OK

Mots de passe interdits

6.7.2 Analyseur de mots de passe

DESCRIPTION

L'*Analyseur de mots de passe* est disponible dans le menu *Outils - Analyseur de mots de passe*. Il affichera l'indicateur de force pour tous les mots de passe stockés dans votre source de données.

Fichier	Accueil	Modifier	Affichage	Admi	inistration	Outils	Fenêtre	Aide
Générateur mots de pas	de a	Analyseur de nots de passe	Mon inventaire	Lecture (TRP)	Gestionnair d'extension	e s		

Outils - Analyseur de mots de passe

PARAMÈTRES

			Session			
lom	Groupe	Depuis	Expiration	Occurren For	ce du mot de passe	
Ic windjammer (SSH J Ic windjammer (throug IC windjammer (throug ISH JUMP EXT	Services / Pro Services / Pro Services / Pro				Três fort Três fort Populaire Populaire	

Analyseur de mots de passe

En un seul coup d'œil, vous pouvez voir les forces de tous vos mots de passe stockés.

Option	Description
Modifier	Ouvre l'entrée sélectionnée afin de pouvoir la modifier.
Afficher tout	Lorsque l'option n'est pas cochée, seules les entrées contenant un mot de passe seront affichées.
Mots de passe interdits	Afficher les mots de passe interdits que vous avez dans votre liste noire.

6.8 Fenêtre

DESCRIPTION

Le menu *Fenêtre* vous permet de gérer l'affichage global de Remote Desktop Manager.

PARAMÈTRES

Fichier	Accueil	Modifier A	ffichage	Administration	Outils	Fenêtre	Aide
	23	E	5	6			
Fermer	tout	la mise en page	tout	tout			

Ruban Fenêtre

Option	Description
Réinitialisation de la mise en page	Réinitialisation de la mise en page applique les paramètres de mise en page par défaut.
Fermer tout	Ferme tous les onglets de session ouverts.
Fermer	Ferme l'onglet de session active.
Développer tout	Développe tous les groupes dans le Volet de navigation lorsque le mode arborescence est utilisé
Réduire tout	Réduis tous les groupes dans le Volet de navigation lorsque le mode arborescence est utilisé.

6.9 Aide

DESCRIPTION

L'onglet **Aide** contient des liens vers notre site web Devolutions et notre Aide en ligne. Il comprend également tous les liens pour nous suivre sur différentes plateformes de médias sociaux. Notre équipe d'assistance peut également vous demander d'effectuer certaines opérations que vous trouverez dans l'onglet **Aide**.

Fichier	Accueil	Modifier	Affichage	Administration	Outils	Fenêtre	Aide				
Alde en ligne	Enregistrer le produit	Page d'accueil	Journaux des applications	Journaux des sessions	Diagnostic	Profileur	Soumettre un billet au soutien	Visitez notre forum	Historique des modifications	Vérifier les mises à jour) À propos

Menu Aide

Option	Description
Aide en ligne	Vous redirige vers l'Aide en ligne de Remote Desktop Manager.
Enregistrer le produit	Entrer votre licence d'essai ou d'Enterprise pour enregistrer votre version de Remote Desktop Manager. Pour plus d'informations, veuillez consulter <u>Édition Enterprise</u> ou <u>Demande d'essai</u> .
Page d'accueil	Vous redirige sur la page d'accueil de notre site web Devolutions.
Journaux des applications	Pour en savoir plus, consultez les <u>Journaux des applications</u> .
Diagnostic	Pour en savoir plus, consultez <u>Diagnostic</u> .
Profileur	Pour en savoir plus, consultez le <u>Profileur</u> .
Nous contacter	Ouvre automatiquement un courriel avec notre adresse Support Devolutions prête à nous être envoyée.
Visitez notre forum	Vous envoie directement sur notre Forum.
Vérifier les mises à jour	Vérifie si la dernière version de Remote Desktop Manager est installée sur votre ordinateur. Sinon, la dernière version peut être installée directement à partir de cette option.
À propos	Ouvre une fenêtre contenant plusieurs informations concernant Remote Desktop Manager. Il affichera votre version de Remote Desktop Manager et vos informations de licence (si vous êtes administrateur).

6.9.1 Journaux des applications

DESCRIPTION

En cas d'erreur, vous pouvez vérifier le journal d'application local, disponible dans le menu *Aide - Journaux des applications*.



Aide - Journaux des applications

PARAMÈTRES

Ces journaux sont enregistrés dans *Macintosh HD/Users/Username/Library/Application*

Support/com.devolutions.remotedesktopmanager/RemoteDesktopManager.log. Vous pouvez l'afficher sous la forme d'une liste qui peut ensuite être filtrée par Date, Message, Version, Info, Erreur ou Erreur silencieuse.

Filtre				
Filtre			Liste Rapport	
🗸 Date	7 derniers jours	2020-05	5-04 C To 2020-05-11 C	10 Journaux
Message		Versio	n 🗘	Nettoyer
	Info Erre	eur Error	silent	Recherche
Date	Version	Type	Message	
2020-05-06	2020.1.8.0 - 64-bit	Error	NSInvalidSendPortException: [NSMachPort sendBeforeDate:] destination	n port invalid
2020-05-06	2020.1.8.0 - 64-bit	ErrorSilent	Another user connected to the server, forcing the disconnection of the o	urrent connection.
2020-05-06	2020.1.8.0 - 64-bit	Error	NSObjectInaccessibleException: NSDistantObject (0x600000667200) is	invalid (no
			a second s	



AUGMENTER LE NIVEAU DE DÉBOGAGE

À la demande d'un employé de Devolutions lors d'un processus de support, il peut vous être demandé d'augmenter le niveau de débogage de l'application à un niveau supérieur.

Cela peut être fait à partir de Fichier - Préférences - Avancée.



Avancée - Niveau débogage

6.9.2 Diagnostic

DESCRIPTION

Si vous rencontrez un problème avec Remote Desktop Manager, vous pouvez exécuter un diagnostic système, disponible dans *Aide - Diagnostic*. Cela pourrait aider à diagnostiquer ou à indiquer le type de problèmes que vous pourriez rencontrer.



Aide - Diagnostic

PARAMÈTRES

SYSTÈME

L'élément administrateur peut être la source possible d'un problème de sécurité. Cela se produit souvent lorsqu'un utilisateur possède le SYSDBA ou est DB_OWNER de la base de données SQL Server.

Certains autres problèmes peuvent être liés au fait que l'application s'exécute dans un Terminal Server. Cependant, Remote Desktop Manager est entièrement compatible avec les services Terminal Server.

Les problèmes et solutions liés à FIPS se trouvent dans la section de dépannage spécifique de FIPS (chiffrement).

•	Diagnostic di	u système
Ŧ	Diagnostic du système	
	Système Sessions	Source de données
Mac	OS X Version 10.15.4 (Build 19E287)	× .
Admi	nistrateur	× .
Est a	dministrateur de système	۵
Est a	dministrateur de la base de données	×
L'app	lication Communicator est en cours d'e	xécution 🚸
Taille	de l'espace de travail	995 / 445
Prend	d en charge les commutations graphiqu	es automatiques 🔷
Conn	ecté à Internet	×
Perm	ettre plusieurs instances	۵
Nivea	au débogage	0
Activ	e depuis	Active depuis : 1 heure 4 min 34 sec
Lancer	le profileur	Envoyer Fermer

Diagnostic du système - Système

SESSIONS

L'onglet **Sessions** contient des informations concernant vos sessions RDP, ARD et VNC détenues dans votre source de données.

• • •		Diagnostic du	u système	
•)iagnostic du	u système		
RDP	Système	Sessions	Source de données	
Sandbo	oxing activé			1
Moteur	Moteur de rendu:			
ARD				
Moteur	de rendu:			Metal
VNC				
Moteur	de rendu:			Metal

Diagnostic du système - Sessions

SOURCE DE DONNÉES

L'onglet **Source de données** contient des informations concernant votre source de données, notamment le nombre d'entrées qu'elle contient, la taille de votre source de données, le nombre d'images personnalisées et l'état hors ligne.



Trop d'images personnalisées pourraient considérablement augmenter la taille de la source de données et provoquer un problème de temps de chargement.



Diagnostic du système - Sources de données

6.9.3 Profileur

DESCRIPTION

Remote Desktop Manager dispose d'un profileur intégré pour diagnostiquer les problèmes de connectivité avec une source de données.



Trop d'images personnalisées pourraient considérablement augmenter la taille de la source de données et provoquer un problème de temps de chargement.

PROCÉDURE

1. Sélectionner Aide - Profileur.





 Déplacer la fenêtre sur le côté afin d'afficher la fenêtre principale de Remote Desktop Manager et actualiser la source de données en utilisant le bouton Actualiser ou en utilisant Fichier - Actualiser.



Maintenir la touche *CTRL* pendant l'exécution de l'actualisation forcera un rechargement complet de la source de données, ignorant ainsi le cache.

• •	•		Profilage	des performances		
0	Profilage d	es performa	nces			
		Pe	rformance	Débogage seulement		
	Niveau débogage:	0	0 🏘			
		Ajouter marq	ue	Envoyez la trace au sou	tier Effacer	e log

Profilage des performances

3. Les données du *Profileur* s'affichent dans sa fenêtre.

	Performance	Débogage seulement	
Niveau du profileur: 1		Debogage sediement	
 Connection States, Neiresh. ClearClosedRunning: 0 m GetAllConnectionStates: HasChanges: 0 ms Connection States: Refresh Connection States: Refresh. ClearClosedRunning: 0 m GetAllConnectionStates: HasChanges: 0 ms Connection States: Refresh. Connection States: Refresh. Connection States: Refresh. ClearClosedRunning: 0 m GetAllConnectionStates: HasChanges: 0 ms Connection States: Refresh. ClearClosedRunning: 0 m GetAllConnectionStates: HasChanges: 0 ms Connection States: Refresh. ClearClosedRunning: 0 m GetAllConnectionStates: 	: 2 ms : 2 ms : 2 ms : 2 ms : 2 ms : 1 ms : 1 ms		

Résultat du Profileur

Cliquer sur *Envoyez la trace au soutien* afin d'envoyer les journaux de données du *Profileur* à notre équipe de support Devolutions. Vous pouvez ajouter un marqueur lors de l'exécution de plusieurs tests pour les séparer.

	Performance	Débogage seulement	
Niveau du profileur: 1	0.4		
 GetAllConnectionState HasChanges : 0 ms Connection States: Refree Connection States: Refree ClearClosedRunning : GetAllConnectionState HasChanges : 0 ms Connection States: Refree Connection States: Refree Connection States: Refree Connection States: Refree ClearClosedRunning : HasChanges : 0 ms Connection States: Refree Connection States: Refree ClearClosedRunning : GetAllConnectionState HasChanges : 0 ms Connection States: Refree Connection States: Refree Connection States: Refree Connection States: Refree HasChanges : 0 ms Connection States: Refree 	s:1 ms sh:2 ms sh 0 ms s:2 ms sh:2 ms sh 0 ms s:1 ms sh:1 ms		

Envoyez la trace au soutien

DÉBOGAGE SEULEMENT

Pour en savoir plus sur l'option de débogage, consulter Débogage seulement.

6.9.3.1 Débogage seulement

DESCRIPTION

Parfois, lorsqu'un problème survient lors de l'utilisation de Remote Desktop Manager, le personnel de support peut vous demander d'activer le débogage et de renvoyer les informations. Voici deux procédures que vous pouvez suivre. Tout niveau de débogage autre que zéro ralentit l'application et écrit de nombreuses informations dans les journaux d'application. Dès que vous avez terminé les diagnostics, vous devez rétablir le niveau de débogage à zéro.

PARAMÈTRES

Utiliser la méthode de débogage chaque fois que vous devez diagnostiquer le démarrage ou la connexion initiale.

1. Cliquer sur Aide - Profileur et ensuite sur l'onglet Débogage seulement.

Profilage	des performances	
es performances		
Performance	Débogage seulement	
0 0 🛠		
Ajouter marque	Envoyez la trace au soutier Efface	er le log
	Profilage of es performances	Ajouter marque Envoyez la trace au soutiel Efface

Profilage des performances - Débogage seulement

2. Cliquer sur le bouton de réglage et activer les catégories de débogage appropriées et sur *OK* pour confirmer.

 Afficher le journal silencieux Cache de connexion Chargement de données détaillées Chronomètre 	
Débogage Devolutions Online Drive Écouteur de canal Gestionnaire de profil Lieur de navigateur http Messagerie native Mode hors connexion RDM Agent (Jump) Sécurité hors ligne	
Annuler	ОК

Niveau de débogage

 Cliquer ensuite sur *Envoyez la trace au soutien*. Dans la boîte de dialogue suivante, assurez-vous de spécifier suffisamment d'informations pour lier le rapport au ticket approprié, si le processus a été lancé à partir du forum, inclure votre nom d'utilisateur de forum.

•••	Profilage	des performances	
Profilage d	es performances		
	Performance	Débogage seulement	
Niveau débogage:	0 0		
20 - Connection States	s: Refresh : 1 ms		
	Ajouter marque	Envoyez la trace au sou	tier Effacer le log

Envoyez la trace au soutien

Devolutions Web Login



7 Devolutions Web Login

7.1 Survol

DESCRIPTION

Devolutions Web Login est une extension de navigateur Web pour les mots de passe. Utilisée conjointement avec Remote Desktop Manager, Devolutions Server et Password Hub, elle permet aux utilisateurs d'injecter en toute sécurité des mots de passe, stockés dans leur coffre, dans des sites Web.

Elle offre aux administrateurs système un contrôle total sur la gestion des mots de passe, sans affecter la productivité des utilisateurs.

		%
Remote Desktop Manager Centralisez, gérez et lancez des connexions sécurisées à distance	Devolutions Server Sécurisez, gérez et surveillez les accès aux comptes privilégiés	Password Hub Stockez et gérez les mots de passe professionnels
Remote Desktop Manager centralise toutes les connexions à distances sur une plateforme unique partagée de manière sécurisée entre les utilisateurs.	Devolutions Server vous permet de contrôler l'accès aux comptes privilégiés et de gérer les sessions à distances à partir d'une seule application pouvant être déployée sur site.	Password Hub est un gestionnaire infonuagique de mots de passe très sécuritaire pour les équipes.

Les utilisateurs expérimentés, d'autres extensions de navigateur Web, ou même l'injection de JavaScript peuvent lire le mot de passe à partir du contrôle d'édition de mot de passe, et ce, même s'il affiche des points. Toute utilisation d'un navigateur externe doit être soigneusement évaluée par rapport à vos exigences de sécurité interne.

Avertissement pour tous les utilisateurs de Remote Desktop Manager :

Le **Devolutions Web Login (DWL)** a été créé pour un environnement de bureau normal. Il utilise la communication interprocessus (IPC) avec l'application client. Son utilisation sur un Terminal Server introduit un niveau de risque qui peut être inacceptable pour les utilisateurs en entreprise.

En résumé, une utilisation sûre de **DWL** nécessite une configuration manuelle de **RDM** et **DWL** sur chaque profil utilisateur. Pour plus d'informations sur le sujet, visitez notre rubrique <u>Sécuriser Devolutions</u> <u>Web Login</u>.

7.2 Installation

DESCRIPTION

Devolutions Web Login est un outil d'extension de navigateur gratuit. Pour le moment, il fonctionne seulement avec les produits de Devolutions.

Cliquer sur le lien de navigateur Web pour lancer l'installation du module Devolutions Web Login:

- Chrome
- Firefox
- Edge
- <u>Opera</u>

7.2.1 Chrome

DESCRIPTION

Suivre les étapes ci-dessous pour compléter l'installation de Devolutions Web Login dans le navigateur Web Google Chrome.

- 1. Ouvrir Google Chrome.
- 2. Accéder à l'extension Devolutions Web Login ou utiliser le lien de notre site Web.
- 3. Cliquer sur le bouton *Ajouter à Chrome*.

6	chrome w	veb store	٥	Connexion
	Accueil >	Extensions > Devolutions Web Login		
	*	Devolutions Web Login Proposé par : https://devolutions.net **** 23 Productivité 15251 utilisateurs	Ajouter à Chrome	
		Présentation Avis Assistance Articles Similaires		
		C	>	
		• • • • •		

Devolutions Web Login dans le Chrome Store

4. Cliquer sur *Ajouter l'extension* dans la fenêtre de confirmation.



Installer Devolutions Web Login

Une fois installée, accéder à l'extension en cliquant sur * dans le coin supérieur droit du navigateur Google Chrome.



Bouton d'extension Devolutions Web Login

7.2.2 Firefox

DESCRIPTION

Suivre les étapes ci-dessous pour compléter l'installation de Devolutions Web Login dans le navigateur Firefox.

- 1. Ouvrir une fenêtre Firefox.
- 2. Télécharger l'extension <u>Devolutions Web Login</u> à partir de notre page Web.



3. Cliquer sur **Continuer l'installation** dans la fenêtre de confirmation.

Continuer l'installation

4. Cliquer sur *Ajouter*.



Ajouter l'extension

5. Une fois installée, accéder à l'extension en cliquant sur ***** dans le coin supérieur droit du navigateur Firefox.



Bouton d'extension Devolutions Web Login

7.2.3 Edge

DESCRIPTION

Voici les étapes à suivre pour installer Devolutions Web Login sur Microsoft Edge Beta.

- 1. Ouvrir Microsoft Edge Beta.
- 2. Cliquer sur *Extensions* dans le menu du navigateur.



Menu Microsoft Edge Beta

3. Autoriser les extensions provenant d'autres magasins.

3 Extensions x + - O							
\leftarrow \rightarrow O \mathbf{e} Microsoft Edge edge	e://extensions	Zţ≡	8	\odot			
Extensions	Extensions installées						
Rechercher dans les extensions i	Vous voulez améliorer l'expérience de votre navigateur? Essayez d'ajouter des extensions à partir du	a <u>Microsof</u>	It Store.				
Extensions							
ात् Raccourcis clavier							
Obtenir des extensions depuis Microsoft Store							
Mode développeur Autoriser les extensions provenant d'autres magasins. <u>En savoir plus</u>							

Autoriser les extensions

4. Autoriser les extensions ne provenant pas du magasin Microsoft Store.



Autoriser les extensions non Microsoft

- 5. Suivre l'extension de la page Web <u>Devolutions Web Login</u> sur Chrome Web Store.
- 6. Cliquer sur *Ajouter à Chrome*.

6	chrome w	veb store				۵	Connexion
	Accueil > Extensions > Devolutions Web Login Proposé par : https://devolutions.net ***** 23 Productivité 2 15251 utilisateurs			Ajouter à Chrome			
			Présentation A	vis Assistance	Articles Similaires		
		۲	• • • • • • • • • • • • • • • • •		to the first of the set of the se	>	
				• • • •			

Ajouter à Chrome

7. Ajouter l'extension à Microsoft Edge Beta.



Ajouter l'extension Devolutions Web Login

L'extension est installée. Accéder à Devolutions Web Login en cliquant sur ***** dans le coin supérieur droit du navigateur Microsoft Edge Beta.

7.2.4 Opera

360

DESCRIPTION

Suivre les étapes ci-dessous pour compléter l'installation Devolutions Web Login pour le navigateur Opera.

- 1. Ouvrir Opera.
- 2. Télécharger l'extension **Devolutions Web Login** de notre site Web.
- 3. Accéder aux *Paramètres du navigateur* dans la configuration rapide d'Opera.
- 4. Glisser et déposer le fichier .crx de l'étape 2 à partir des téléchargements du navigateur.
- 5. Cliquer sur *Aller aux extensions* à partir du panneau d'information en haut de l'écran.



Aller aux extensions

6. Cliquer *Installer* et ensuite sur le *Oui, installer* de la fenêtre contextuelle.
| ← | |
|--|-----------|
| | nstaller |
| Description
Remplisseur de formulaires qui utilise les identifiants contenus dans Remote Desktop Manager et Der
Password Server. | volutions |
| Version
2019.2.0.0 | |
| Taille
11,6 M0 | |
| Permissions Lire votre historique de navigation Communiquer avec les applications collaboratrices | |
| Site access | |
| Automatically allow access on the following sites | |
| Allow in incognito | |
| Permettre l'accès aux URLs de fichiers | |
| Autoriser l'accès aux résultats de la page de recherche | |
| Source
Ne fait pas partie des plugiciels Opera. | |
| Enlever extension | |

Installer Devolutions Web Login

- 7. Accéder à l'extension en cliquant sur * dans le coin supérieur droit d'Opera.
- 7.3 **Première connexion**
- 7.3.1 Password Hub

DESCRIPTION

PREMIÈRE CONNEXION AVEC DEVOLUTIONS WEB LOGIN

Suivre ces étapes pour connecter Password Hub à l'extension Devolutions Web Login :

1. Cliquer sur l'extension Devolutions Web Login ***** dans le coin supérieur droit de votre navigateur.



Un accès à Password Hub est requis pour continuer.

Choisir Password Hub dans la liste, puis cliquer sur *Enregistrer*. Vous pouvez, à cette étape, importer les paramètres; l'option sera également disponible dans les <u>Paramètres</u> après la connexion.



Première connexion

3. Se connecter à votre compte.



4. Entrer vos identifiants de votre compte Devolutions pour continuer.

Devolut	ions
Se connecter pou	r continuer
Nom d'utilisateur	*
Mot de passe	*
Continuer	
lot de passe oublié	Créer un compte

Connecter compte Devolutions

5. Déverrouiller le coffre avec votre clé maîtresse.



Devolutions Web Login reconnaitra automatiquement les Password Hub associés à votre compte Devolutions. Cliquer *Modifier* pour changer d'URL.

Devolutions Web Login est maintenant connectée à vos coffres.



Devolutions Web Login connectée à Password Hub

7.3.2 Devolutions Server

DESCRIPTION

PREMIÈRE CONNEXION AVEC DEVOLUTIONS WEB LOGIN

Suivre ces étapes pour connecter Devolutions Server à l'extension Devolutions Web Login :

1. Cliquer sur l'extension Devolutions Web Login ***** dans le coin supérieur droit de votre navigateur.



Un accès à Devolutions Server est requis pour continuer.

 Choisir Devolutions Server dans la liste et *Enregistrer*. Vous pouvez, à cette étape, importer les paramètres; l'option sera également disponible dans les <u>Paramètres</u> après la connexion.



Première connexion

3. Entrer l'adresse du serveur. Tester la connexion pour la valider, puis cliquer sur *Enregistrer*.



Adresse serveur

4. Cliquer sur **Se connecter** après avoir enregistré l'adresse.



Connecter Devolutions Web Login

5. Inscrire vos identifiants de Devolutions Server et cliquer sur Se connecter.

Connectez-vous à votre compte	
Nom d'utilisateur	
	*
Mot de passe	*

Connecter Devolutions Server

Devolutions Web Login est maintenant connectée à vos coffres.



Devolutions Server connecté

7.3.3 Remote Desktop Manager

DESCRIPTION

PREMIÈRE CONNEXION AVEC DEVOLUTIONS WEB LOGIN

Suivre ces étapes pour connecter Remote Desktop Manager à l'extension Devolutions Web Login :

1. Cliquer sur l'extension Devolutions Web Login ***** dans le coin supérieur droit de votre navigateur.



Remote Desktop Manager doit être installé et en cours d'exécution pour continuer.

 Choisir Remote Desktop Manager dans la liste et *Enregistrer*. Vous pouvez, à cette étape, importer les paramètres; l'option sera également disponible dans les <u>Paramètres</u> après la connexion.



Première connexion

Vous serez automatiquement connecté à vos coffres.



Devolutions Web Login connecté

7.4 Utiliser Devolutions Web Login

7.4.1 Menu

DESCRIPTION

L'interface utilisateur de Devolutions Web Login varie légèrement d'apparence entre les différents produits Remote Desktop Manager, Devolutions Server ou Password Hub.

Voir ci-dessous une liste du menu et des informations disponibles à partir de l'extension Devolutions Web Login :

- Affiner la liste des identifiants disponibles avec l'option recherche.
- Ajouter un site Web à partir de Devolutions Web Login dans un dossier spécifique situé dans un coffre ou votre Coffre de l'utilisateur.
- Visualiser les identifiants stockés dans les coffres si vous êtes connecté avec Devolutions Server ou Password Hub.
- Parcourir les entrées récemment utilisées ou les favoris.

- Utiliser le **générateur de mot de passe** pour créer des mots de passe personnalisés et sécurisés.
- Définir les paramètres de Devolutions Web Login.
- 7.4.1.1 Paramètres

DESCRIPTION

Les paramètres de Devolutions Web Login sont séparés en deux catégories, <u>Configuration</u> et <u>Sources de données</u>.

	*	. Devoluti	ons Web Log	in
Paramètres				
Configurat	ion			
Général	Liste des sites exclus	Importer / Exporter		
Sources de	données			
RDM	DPS	нив		

Paramètres de Devolutions Web Login

CONFIGURATION

Les paramètres dans le menu *Général* concernent l'interface utilisateur et les interactions.

- Afficher l'icône de Devolutions Web Login dans les champs des identifiants.
- Afficher la fenêtre de dialogue des identifiants lors de la sauvegarde.
- Colorer les champs de saisie remplis avec Devolutions Web Login.
- Désactiver les données analytiques dans les paramètres avancés.

La *Liste des sites exclus* affiche la liste des sites Web, ajoutés localement, auxquels l'utilisateur ne sera jamais invité à enregistrer ses identifiants.

- Les choix disponibles sont: Jamais ajouter de site, Jamais remplir automatiquement, Ne jamais rien faire ou Ne jamais afficher les icônes dans les champs.
- Les options de correspondance sont: **Domaine de base, Hôte, Commence par, RegEx** et **Exact**.

Pour supprimer un site Web de la liste des sites exclus, cliquer sur la **corbeille** à droite.

Pour modifier une entrée, il faut la supprimer et en créer une autre.

Le paramètre *Importer / Exporter* permet de sauvegarder et de transférer vos configurations prédéfinies de l'application.

- Importer les paramètres d'autres navigateurs ou d'utilisateurs.
- Exporter les paramètres de Devolutions Web Login, le générateur de mot de passe et la liste des sites exclus.

SOURCES DE DONNÉES

Les paramètres de la source de données permettent de personnaliser les interactions de Devolutions Web Login avec <u>Remote Desktop Manager</u>, <u>Devolutions Server</u> et <u>Password Hub</u>.

REMOTE DESKTOP MANAGER

OPTIONS GÉNÉRALES	DESCRIPTION
Activer Remote Desktop Manager	Récupérer les entrées de Remote Desktop Manager lorsque l'application est ouverte.
Utiliser le port par défaut (19443)	Communiquer avec le port par défaut 19443 entre les applications.

OPTIONS GÉNÉRALES	DESCRIPTION
Ajouter une entrée dans le Coffre de l'utilisateur par défaut	Enregistrer les nouvelles entrées dans le Coffre de l'utilisateur.
Dossier de destination	Choisir le dossier dans lequel les identifiants seront sauvegardés dans le coffre.
OPTIONS ACTIONS	DESCRIPTION
Retrouver les identifiants automatiquement lors du chargement de la page	Devolutions Web Login recherche automatiquement les identifiants dans la source de données lors du chargement d'une page Web.
	Si cette option est désactivée, cliquer sur l'icône de l'extension Devolutions Web Login pour récupérer manuellement les identifiants.
Remplir automatiquement les champs d'identifiants lors du chargement	Remplir automatiquement les identifiants lors du chargement d'une page Web.
Soumettre automatiquement le formulaire après la saisie	Soumettre les identifiants automatiquement lorsque les champs sont remplis.
OPTIONS AVANCÉES	DESCRIPTION
Clé de l'application	Sécuriser le port avec une clé d'application en utilisant le même dans Remote Desktop Manager et Devolutions Web Login. Accéder à <i>Fichier – Options – Extensions de</i> <i>navigateur</i> dans Remote Desktop Manager pour inscrire la clé d'application

OPTIONS AVANCÉES	DESCRIPTION
Activer la messagerie native	Échanger des messages avec une application native installée sur l'ordinateur de l'utilisateur.
Utiliser l'ancienne API	Utiliser l'ancien API du navigateur pour être compatible avec les versions plus anciennes de Remote Desktop Manager.

DEVOLUTIONS SERVER

OPTIONS GÉNÉRALES	DESCRIPTION
Activer Devolutions Server	Récupérer les entrées de Devolutions Server.
Dossier de destination	Choisir le dossier dans lequel les identifiants seront sauvegardés dans le coffre.
URL du serveur	Entrer l'adresse Web du Devolutions Server auquel se connecter.
OPTIONS ACTIONS	DESCRIPTION
Retrouver les identifiants automatiquement lors du chargement de la page	Devolutions Web Login recherche automatiquement les identifiants dans la source de données lors du chargement d'une page Web. Si cette option est désactivée, cliquer sur l'icône de l'extension Devolutions Web Login pour récupérer manuellement les identifiants.
Remplir automatiquement les champs d'identifiants lors du chargement	Remplir automatiquement les identifiants lors du chargement d'une page Web.
Soumettre automatiquement le formulaire après la saisie	Soumettre les identifiants automatiquement lorsque les champs sont remplis.

PASSWORD HUB

OPTIONS GÉNÉRALES	DESCRIPTION
Activer Password Hub	Récupérer les entrées de Password Hub.
URL du serveur	Entrer l'adresse Web de Password Hub auquel se connecter.
OPTIONS ACTIONS	DESCRIPTION
Remplir automatiquement les champs d'identifiants lors du chargement	Remplir automatiquement les identifiants lors du chargement d'une page Web.
Soumettre automatiquement le formulaire après la saisie	Soumettre les identifiants automatiquement lorsque les champs sont remplis.
OPTIONS AVANCÉES	DESCRIPTION
Connexion au compte Devolutions	Écrire l'adresse Web de connexion de votre compte Devolutions.
Afficher favicône	Afficher le favicône de Devolutions Web Login.

7.4.2 Récupérer les identifiants

DESCRIPTION

Une fois configuré dans votre produit Devolutions, les informations d'identification sont automatiquement détectées par Devolutions Web Login lors de la connexion à un site Web.

SE CONNECTER À UN SITE WEB

Sélectionner une entrée dans la liste de Devolutions Web Login ou cliquer sur l'icône dans le champ des identifiants pour entrer les informations de connexion.

Se connecter pour o	ns continuer
bob@windjammer.coMot de passe	ek ek
Continuer	
Mot de passe oublié	Créer un compte

Connexion automatique

7.4.2.1 Remote Desktop Manager

DESCRIPTION

Cocher **Permettre les extensions de navigateur web** dans les entrées de Remote Desktop Manager pour permettre à l'extension Devolutions Web Login de récupérer les identifiants lors de la connexion à un site Web.

🔲 Remote Desktop Manager [Customer Success]			×
Entrée de do	nnées			
Général Plus Gestion des mots de passe Paramètres de sécurité Interface utilisateur Entrée de données Événements Avancée	Nom Dossier Affichage	Intégré (à onglets)		
	Site Web Site Web Identifiant Nom d'utilisateur Domaine Mot de passe	URLs équivalentes Par défaut		
G Site Web	Comparer type	tensions de navigateur web Par défaut Par défaut Paramètres (OTP) Plus de paramètres		
Variables	Options de recherche	Créer une autre entrée OK	Annu	ıler

Permettre les extensions de navigateur Web

7.4.3 Sécuriser Devolutions Web Login

DESCRIPTION

Dans Remote Desktop Manager version 2021.1 et supérieure, nous avons changé la façon dont notre extension de navigateur, Devolutions Web Login, communique avec Remote Desktop Manager pour remplir les identifiants dans les pages Web. Nous avons fait ces changements pour augmenter la sécurité de cette fonctionnalité. Suivre ce <u>lien</u> pour les étapes.

Si vous utilisez une version antérieure à 2021.1 et comme indiquée dans la section <u>Survol</u> Devolutions Web Login, l'installation de l'extension dans un environnement de Terminal Services peut présenter des risques de sécurité. Dans de tels environnements, chaque utilisateur doit disposer d'un port distinct, ainsi que d'une clé d'application pour empêcher tout autre Devolutions Web Login d'écouter. Si vous insistez pour l'utiliser, il est essentiel que chaque utilisateur se voie attribuer un port distinct. Une clé d'application doit également être définie . La première application client qui démarre pourra utiliser exclusivement le port. TOUS les Devolutions Web Login appelant sur ce port obtiendront les réponses, sauf si une clé d'application est définie. Suivre ce lien pour les étapes.

COMMENT CONFIGURER DEVOLUTIONS WEB LOGIN POUR LA VERSION 2021.1 ET SUPÉRIEURE



Lorsque vous ouvrirez pour la première fois Devolutions Web Login et choisirez de l'utiliser avec Remote Desktop Manager, vous serez invité à associer les deux applications.

1. Entrer un nom, pour cette association, dans la zone de texte.

7 P	ilter	0
	Not associated with Remote Desktop Manager	
Cł	Associate with Remote Desktop Manager	0
+	Add Website	
()	Password Generator	>
Q,	Settings	
0	About	>



2. Cliquer sur Associer à Remote Desktop Manager.



Une fenêtre contextuelle devrait apparaître dans Remote Desktop Manager vous demandant si la demande a été réellement envoyée par vous.

3. Cliquer sur *Oui* pour accepter la demande d'association.



Vous êtes maintenant jumelé.

Alors que Remote Desktop Manager peut gérer plusieurs associations (par exemple, plusieurs navigateurs), Devolutions Web Login ne peut être associé qu'à une seule instance de RDM à tout moment.

COMMENT CONFIGURER DEVOLUTIONS WEB LOGIN POUR UNE VERSION INFÉRIEURE À 2021.1



La clé de l'application est affichée en texte clair. Elle doit être gardée secrète par l'utilisateur.

Pour activer la couche de sécurité dans Remote Desktop Manager, procéder comme suit :

- 1. Accéder à Fichier Options Extensions de navigateur.
- 2. Décocher la case Utiliser le port par défaut.
- 3. Entrer un port personnalisé.
- 4. Entrer la *clé de l'application*, puis cliquer OK.

🔲 Remote Desktop Manager	o.	×
Général Démarrage de l'application Fermeture de l'application Notification Proxy (web) Variables personnalisées Interface utilisateur Types Rapports Extensions de navigateur Agent de dés Sécurité Outils Chemin Cloud Avancée	Devolutions Web Login (Extensions du navigateur) Activer la messagerie native Activer écouteur HTTP Utiliser le port par défaut Port Par défaut Activer le dépôt privé Clé de l'application	
Exporter les options		
	Options de recherche OK An	nuler

Extensions de navigateur Remote Desktop Manager

- 5. Dans votre navigateur, cliquer sur l'icône Devolutions Web Login ***** et accédez aux **Paramètres Sources de données RDM**.
- 6. Désactiver Utiliser le port par défaut.
- 7. Entrer le port personnalisé créé précédemment dans Remote Desktop Manager et *Enregistrer*.

Paramètres - R	DM
Général	Activer Remote Desktop Manager
Actions	Utiliser le port par défaut (19443)
Avancé	Port 7
	Ajouter une entrée dans le coffre d'utilisateur par défaut
	Dossier de destination
	Devolutions Web Login
	Enregistrer Annuler

8. Cliquer sur *Avancé* et entrer la même *Clé de l'application* que celle de Remote Desktop Manager.

Paramètres -	RDM	
Général	Clé de l'application	
Actions Avancé	Activer la messagerie native)
	Utiliser l'ancienne API	
	Enregistrer	Annuler

Paramètres de Devolutions Web Login pour Remote Desktop Manager

7.4.3.1 Dissocier une Extension de Navigateur

DESCRIPTION

382

Si vous souhaitez refuser l'accès à Remote Desktop Manager à partir d'une extension de navigateur précédemment associée, vous devez la supprimer dans Remote Desktop Manager.

- 1. Dans RDM, aller dans Fichier Options Extensions de navigateur.
- 2. Dans la section *Association Devolutions Web Login*, cliquer sur le bouton *x* de l'entrée dans la liste et cliquer sur *OK* pour enregistrer les modifications.



7.4.4 Raccourci clavier

DESCRIPTION

Voici la liste des raccourcis clavier disponibles pour Devolutions Web Login:

CTRL+MAJ+Z

Utiliser ce raccourci pour ouvrir la fenêtre Devolutions Web Login dans le navigateur qui est actif.



Devolutions Web Login dans Chrome

CTRL+MAJ+Y

Utiliser-le pour saisir automatiquement votre identifiant lorsqu'il y en a un seul de disponible pour une entrée.

Devolutions Password Serv	er
Connectez-vous à votre cor	mpte
fice 365 Se connecter	
OU	
Nom d'utilisateur	XD.
Mot de passe	XD)
Se connecter	
	v 2019.2.7.0

Connection avec un identifiant Devolutions Web Login

Soutien technique



8 Soutien technique

Heures: Lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h HAE

KnowledgTrouver des informations et des procédures utiles concernant nos <u>produits</u>. **e base:**

Courriel: ticket@devolutions.net

Forum: <u>https://forum.devolutions.net/</u>

Langue: English-Français-Deutsch

Téléphon +1 844 463.0419 e:

PLANS DE SOUTIEN PRIORITAIRE ET PREMIUM

Les abonnés d'un plan de soutien payant reçoivent une adresse courriel et un numéro d'identification de plan (plan ID). Vous devrez envoyer vos requêtes d'assistance à l'adresse courriel appropriée et inscrire votre numéro d'identification (plan ID) dans l'objet du courriel.

Consulter notre **Politique de soutien** pour plus d'informations.





Contactez-nous

Pour toutes vos questions, n'hésitez pas à nous contacter : **Soutien technique :** ticket@devolutions.net **Téléphone :** +1 844 463.0419 Lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h HAE

Siège social

Devolutions inc. 1000 Notre-Dame Lavaltrie, QC J5T 1M1 Canada

